

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCC - Como ativar o log do ESB

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:10 min**

Dúvida


Como parametrizar para que o **Log** do **ESB** fique no nível **DEBUG**?

Ambiente


Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Compras (MCC) - Versão 12

Solução

Através da aplicação **TDS - Totvs Developer Studio**, selecionar o *Server* que deseja alterar o detalhamento do **Log**, clicar com o botão direito do *mouse* selecionar a opção **Configurações**.



Na tela que irá abrir a direita, selecionar a opção **Log4j** na parte inferior. Será aberta a opção abaixo:



Na tela acima o primeiro campo indica o nível de **Log** desejado, que pode ser **INFO**, **WARN**, **ERROR** ou **DEBUG**. O **Log** é gravado no diretório onde está salvo o aplicativo do **ESB - Enterprise Service Bus**, pasta **data**, por exemplo: **C:\Totvs\ESB\data**.

Os outros dois campos indicam o número de arquivos de **Log** que podem ser criados no diretório e o tamanho de cada arquivo.

O **Log** mantém registros de todos os eventos ocorridos no Sistema em um arquivo de texto. Traz informações sobre as etapas do processo, possíveis erros ocorridos durante o processo e alertas de erros que podem ocorrer.

No **ESB** existem 4 níveis de **LOG**:

- **ERROR** - Exibe os erros que ocorreram durante o funcionamento do Sistema. Podem ser erros que comprometem o funcionamento do Sistema ou não.
- **WARN** - Exibe alertas de algo que não está certo e que pode ocasionar possíveis erros durante o processo. Engloba também o nível **ERROR**.
- **INFO** - Exibe todos os registros das etapas do processo. São mensagens pré-definidas que indicam o funcionamento do Sistema.
- **DEBUG** - O nível **DEBUG** é o pente fino do **ESB**. É utilizado para encontrar possíveis erros no Sistema. Esse é o nível mais detalhado de **Log** existente no **ESB**. Engloba todos os níveis anteriores de **Log**.

Importante

Após alterar o nível do **Log** do **ESB**, será necessário **Salvar** e **Reiniciar** o serviço do **ESB** para assumir o novo detalhamento do **Log**.