

Acessos de Veículos de Carga (GFEA522 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - Registrar as Movimentações
- 03. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite registrar as movimentações de forma mais ágil e guiada, com foco no acesso dos veículos.

IMPORTANTE!

Essa rotina **não permite registrar** as informações de atendimento dos pontos de controle, como data e hora de entrada, *checklist*, entre outros.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Registrar as Movimentações

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Movimentação > Pátios e Portarias > Acesso Veículos**.
2. Na tela **Acesso Veículos**, **Etapa 1 de 5** deve ser informada a placa do veículo, o CPF do motorista que está acessando a empresa e, se houver, um número de agendamento.
3. Na **Etapa 2 de 5** devem ser associados os veículos desta movimentação. O sistema sugere a placa informada na **etapa 1**. Se na rotina Parâmetros do GFE, o parâmetro **Permite Incluir Veículos na Portaria** estiver marcado como **Sim**, será possível cadastrar novos veículos nesta etapa. Caso contrário, somente serão aceitos veículos que já tenham cadastro no sistema. Nessa etapa é possível ter acesso ao cadastro completo do veículo.
4. Na **Etapa 3 de 5** devem ser associados os motoristas desta movimentação. O sistema sugere o CPF informado na **etapa 1**. Caso nos parâmetros do GFE o parâmetro **Permite Incluir Motoristas na Portaria** esteja marcado como **Sim**, será possível cadastrar novos motoristas nesta etapa. Caso contrário, somente serão aceitos motoristas que já tenham cadastro no sistema. Nessa etapa é possível ter acesso ao cadastro completo do motorista.
5. Na **Etapa 4 de 5** podem ser marcados os agendamentos referentes a movimentação. Caso tenha sido informado um número na **etapa 1**, o mesmo estará marcado. Nesta etapa só é obrigatório marcar agendamentos caso a configuração de operação que venha a ser utilizada exija.
6. Na **Etapa 5 de 5** devem ser informadas as informações adicionais para iniciar a movimentação: a configuração de operação e o transportador. Caso haja um agendamento marcado, estas informações serão preenchidas automaticamente. Nesta etapa também é apresentado um resumo das informações preenchidas até o momento.
7. Confirme as informações preenchidas até o momento e avance para a próxima etapa.
8. Na **Etapa Final** será apresentada uma mensagem informando para qual ponto de controle a movimentação deve seguir. Caso queira cadastrar o acesso de um novo veículo, utilize o botão **Nova Entrada**, caso contrário clique em **Fechar**.

03. TABELAS UTILIZADAS

- GVE - Visitantes
- GVF - Ponto de Controle
- GVP - Usuários Pátios e Portarias (Usu x Ponto Controle)
- GWV - Agendamentos
- GWW - Agendamento x Docto. Carga
- GWX - Agendamento End.. Mercadoria
- GWY - Agendamento Tipo Veículo
- GWZ - Agendamento Visitante
- GX1 - Agendamento Motorista
- GX2 - Agendamento Restrição
- GX3 - Movimentação

- GX4 - Movimentação x Ponto de Controle
- GX5 - Movimento x Ponto de Controle x Pergunta
- GX6 - Movimentação x Veículo
- GX7 - Movimentação x Visitante
- GX8 - Movimentação x Motorista
- GXA - Movimt x Ponto de Controle x Doc. Carga

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [movimentacao](#) [patios_e_portarias](#)
[acessos_de_veiculos_de_carga](#) [gfea522](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)