

Comparativo de Tabelas de Frete (GFEX061 - SIGAGFE)

Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - Gerar o Comparativo de Frete
- 03. TELA COMPARATIVO DE TABELAS DE FRETE - SIMULAÇÃO
 - Outras Ações / Ações Relacionadas
- 04. TELA COMPARATIVO DE TABELAS DE FRETE - SIMULAÇÃO - ABA COMPARATIVO
 - Visão Geral
 - Principais Campos e Parâmetros
- 05. TELA COMPARATIVO DE TABELAS DE FRETE - SIMULAÇÃO - ABA TABELA FRETE
 - Visão Geral
 - Principais Campos e Parâmetros
- 06. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar a simulação do cálculo do frete para novas tabelas, baseando-se no histórico de documentos de carga registrados no sistema.

A simulação possibilita comparar os valores calculados no sistema com os novos valores, avaliando o impacto da utilização de novas tabelas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Gerar o Comparativo de Frete

- No SIGAGGE, acesse **Atualizações > Movimentação > Cálculo de Frete > Comparar Fretes**.
- No aba **Comparação de Frete**, informe os parâmetros a serem considerados para a geração da estimativa.
- Na painel **Documentos de Carga**, assinale os documentos a serem considerados para o comparativo.
- Na aba **Simulação Com Outras Transportadoras**, clique em **Simular**.
- Analise os resultados apresentados nesta mesma aba.

03. TELA COMPARATIVO DE TABELAS DE FRETE - SIMULAÇÃO

Outras Ações / Ações Relacionadas

Campo	Descrição
Outras Ações > Comparar	Permite efetuar o comparativo entre as transportadoras informadas.
Outras Ações > Filtros Avançados	Permite acessar a tela Parâmetros , para definir filtros adicionais para a pesquisa dos dados.
Outras Ações > Cadastrar Nova Tabela/Negociação	Permite acessar a tela Negociação Tabela de Frete , para registrar uma nova tabela.
Outras Ações > Registrar Comparativo	Permite registrar o comparativo somente se os campos das negociações a serem comparadas estiverem preenchidos corretamente e se houver algum valor no campo Frete Simulado .  Importante! Não será possível registrar comparativos por intermédio desta ação, quando a negociação estiver liberada ou pendente de aprovação, pelo processo de <i>e-mail</i> ou de integração com MLA.
Outras Ações > Verificar Comparativo	Permite visualizar uma consulta com os comparativos da negociação, no qual constará a diferença entre o valor simulado e o valor efetivamente registrado.

Campo	Descrição
Simular	Permite simular o documento de carga selecionado com outras transportadoras.  Importante! Esta ação está disponível na aba Simulação Com Outras Transportadoras.
Exportar	Permite exportar o resultado do comparativo para uma planilha Excel.  Importante! Esta ação está disponível na aba Simulação Com Outras Transportadoras.

04. TELA COMPARATIVO DE TABELAS DE FRETE - SIMULAÇÃO - ABA COMPARATIVO

Visão Geral

Nessa aba é possível efetuar o comparativo entre os fretes realizados e os simulados.

Principais Campos e Parâmetros

Painel > Campo	Descrição
Seleção de Documentos de Carga > Transportadora	Código da transportadora cujos documentos de carga serão selecionados.
Seleção de Documentos de Carga > Nr Tabela	Número da Tabela de Frete cujos documentos de carga serão selecionados.
Seleção de Documentos de Carga > Nr Negociação	Número da negociação de frete.
Seleção de Documentos de Carga > Período de / Período Até	Período para a seleção dos documentos de carga.
Seleção de Documentos de Carga > Cidade De	Cidade destino de.
Seleção de Documentos de Carga > Cidade Até	Cidade destino até.
Seleção de Documentos de Carga > UF De	Unidade de Federação (Estado) de.
Seleção de Documentos de Carga > UF Até	Unidade de Federação (Estado) até.
Seleção de Documentos de Carga > Somente DC Calc	Determina se somente os documentos de carga que estejam vinculados à cálculos de fretes serão considerados para a simulação: 1 - Sim 2 - Não
Seleção de Documentos de Carga > Mantém Redesp	Determina se os documentos de carga, que tenham Redespacho terão o cálculo do trecho preservado ou, caso a opção seja Não, pode assumir o cálculo total, se existir na tabela de fretes da simulação uma rota que atenda todo o trajeto do transporte. 1 - Sim: o cálculo simulado continuará utilizando o trecho efetuado pelo transportador utilizado como base para o comparativo. Efetuando o cálculo simulado com o trecho Cidade A → Cidade B. 2 - Não: o cálculo simulado utilizará o percurso total da Nota Fiscal. Efetuando o cálculo simulado com o trecho Cidade A → Cidade C. É importante frisar que ao utilizar o campo com a opção Não, a comparação entre o valor realizado e o valor simulado não deverá ser direta, visto que para o frete realizado é considerado somente uma parte da viagem, enquanto para o simulado é considerada a viagem completa. Exemplo:

Painel > Campo	Descrição
	- Nota Fiscal com trecho de redespacho. Trecho 1: Cidade A → Cidade B Trecho 2: Cidade B → Cidade C. - Tendo o transportador base para o comparativo efetuado o primeiro trecho.
Seleção de Documentos de Carga > Frete Entrada	Define se os documentos de carga de entrada (tipo do documento de carga com sentido Entrada) devem ser considerados para simulação: 1 - Sim 2 - Não
Seleção de Documentos de Carga > Frete Saída	Define se os documentos de carga de entrada (tipo do documento de carga com sentido Entrada) devem ser considerados para simulação: 1 - Sim 2 - Não
Transportador p/ Comparação > Transp Comp	Código da transportadora para comparativo.
Transportador p/ Comparação >Nr Tab Comp	Número da Tabela de Frete para comparativo.
Transportador p/ Comparação > Nr Neg Comp	Número da negociação de frete para comparativo.

05. TELA COMPARATIVO DE TABELAS DE FRETE - SIMULAÇÃO - ABA TABELA FRETE

Visão Geral

Nessa aba é possível informar os dados a serem considerados para o comparativo de forma manual.

Nesse caso, a tabela de frete informada na aba **Comparativo** é desconsiderada, sendo considerados somente os dados informados nesta aba.

Principais Campos e Parâmetros

Painel > Campo	Descrição
Dados Gerais > Tipo Veíc.	Define o tipo de veículo que será considerado na simulação do comparativo de frete.
Dados Gerais > Atrib. Faixa	Permite determinar o atributo faixa a ser considerado no comparativo: 1 - Peso Mercad. 2 - Valor Mercad. 3 - Qtde Itens 4 - Volume Mercad. 5 - Qtde Volumes 6 - Dist Percorrida 7 - Qtde Entregas 10 - Qtd/Peso Alter
Dados Gerais > Unidade Medida	Unidade de medida utilizada para o cálculo dos valores para a faixa informada para realizar a simulação do comparativo.
Dados Gerais > Kg/M3	Fator de cubagem (em Kg/M3), que será utilizado para determinar o peso cubado na realização da simulação do comparativo de frete.
Frete Mínimo > Qtde Mínima	Quantidade mínima para realizar a simulação do cálculo do valor do frete do comparativo, se houver.
Frete Mínimo > Frete Mínimo	Valor de frete mínimo a ser cobrado na rota e na faixa, se houver.
Frete Mínimo > Comp Garantia	Componente de frete que será considerado para realizar a simulação do cálculo do comparativo do frete garantia.

Painel > Campo	Descrição
Prazo Entrega > Cons. Prazo	Indica se o prazo será considerado: 0 - Tabela de prazos 1 - Tarifa 2 - Não calcula
Prazo Entrega > Tipo Prazo	Define como o prazo deverá ser informado: 1 - Dias 2 - Horas
Prazo Entrega > Prazo	Número de dias ou de horas necessárias para a entrega da mercadoria.
Prazo Entrega > Cont. Prazo	Define como a contagem do prazo será efetuada, quando o tipo de prazo for 1 - Dias : 1 - Dias corridos 2 - Dias úteis
Impostos > Adic. ISS?	Adiciona ISS no frete? 1 - Sim 2 - Não
Impostos > Adic. ICMS?	Adiciona ICMS no frete? 1 - Sim 2 - Não
Impostos > Rateia Imp?	Rateia o imposto? 1 - Sim 2 - Não
Impostos > Comp. Imposto	Componentes, com seus respectivos valores e parametrização de base de impostos, para serem utilizados na simulação do comparativo. ⓘ Importante! - Este campo será habilitado somente quando o campo Rateia Imp? for igual a 2 - Não. - Quando algum componente de frete for selecionado para simulação nesta opção, a tabela de frete informada na aba Comparativo será descartada, sendo utilizado para cálculo somente os valores dos componentes aqui informados.

06. TABELAS UTILIZADAS

- GUV - Conversão de Unidades de Medida
- GW1 - Documentos de Carga
- GW8 - Itens dos Documentos de Carga
- GWU - Trechos dos Documentos de Carga
- GWN - Romaneio de Carga
- GVA - Tabela de Frete
- GV9 - Negociação da Tabela de Frete
- GUY - Componente da Tabela de Frete
- GUZ - Faixa de Entrega da Tabela de Frete
- GV8 - Rota da Tabela de Frete
- GV7 - Faixa/Tipo Veiculo da Tabela de Frete
- GV6 - Tarifa da Tabela de Frete
- GV1 - Componente da Tarifa da Tabela
- GUC - Componente da Tarifa X Emitente
- GVB - Componentes da Tabela de Vínculo
- GWF - Cálculo de Frete
- GWG - Tabelas do Cálculo de Frete
- GWH - Documentos do Cálculo de Frete
- GWI - Componentes do Cálculo de Frete
- 12 - Unidades de Federação
- GU3 - Emitentes de Transporte
- GV5 - Tipos de Documentos de Carga
- GUB - Classificações de Frete

- GU7 - Cidades
- GV4 - Tipo de Operação
- GV3 - Tipo de Veículo
- GU9 - Região
- GU3 - Emitente
- SYA - País
- SAH - Unidade de Medida
- GWA - Movimentos Contábeis

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [movimentacao](#) [calculo_de_frete](#)
[comparativo_de_tabelas_de_frete](#) [gfex061](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)