

Confirmação e Cancelamento de Pré-faturas de Frete (GFEA057 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - [Confirmar a Pré-fatura](#)
 - [Desfazer a Confirmação da Pré-fatura](#)
 - [Cancelar a Pré-fatura](#)
- 03. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite confirmar as pré-faturas ou efetuar o seu cancelamento.

A confirmação ou cancelamento da pré-fatura pelo Embarcador é uma das etapas que envolvem toda a negociação com as pré-faturas entre o Embarcador e o Transportador.

Como a quantidade de pré-faturas pode ser muito grande, o sistema oferece inicialmente a possibilidade de filtrar as informações a serem tratadas.

Após confirmar o filtro serão apresentadas todas as pré-faturas que atenderam ao filtro especificado, permitindo a partir disso selecionar a pré-fatura desejada para cancelamento ou confirmação.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Confirmar a Pré-fatura

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Movimentação > Cálculo de Frete > Confirmar ou Cancelar Pré-faturas**.
2. Na tela **Confirma/Cancela Pré-fat**, selecione as pré-faturas desejadas.
3. Clique em **Outras Ações > Confirmar**.
3. O sistema apresentará uma tela com a nova situação **Confirmada** para a pré-fatura.
4. Confira as configurações e confirme.

IMPORTANTE!

- Somente pré-faturas com a situação **Enviada** podem ser confirmadas.
- Ao confirmar a pré-fatura (GFEA057) será verificado se a Transportadora pode transitar apenas com o CT-e da empresa contratante. Para isso, no Cadastro do Emitente, o campo **GU3_ SUBCON** deve estar com a opção **2 = Conforme UF**, e no Cadastro de Tributação por UF o campo **GUT_ SUBCON** deve estar com a opção **2=Opcional**.
Serão verificados os cálculos de frete vinculados à pré-fatura utilizando a Unidade de Federação de origem do frete.
- Neste momento será apresentada mensagem: *"Sistema parametrizado para criação automática de documentos de frete. Confirma?"*
- Ao confirmar, o documento de frete será criado utilizando os dados do cálculo do frete e a espécie parametrizada nos **Parâmetros do Módulo**.
- Isto se aplica à situação dos Operadores Logísticos onde há subcontratação de outras Transportadoras

Desfazer a Confirmação da Pré-fatura

1. Na tela **Confirma/Cancela Pré-fat**, selecione as pré-faturas desejadas.
2. Clique em **Outras Ações > Desfaz Confirm**.
3. O sistema apresenta uma tela com a nova situação **Enviada** para a pré-fatura.
4. Confira as configurações e confirme.

IMPORTANTE!

O sistema utiliza esta informação como critério para a negociação de valores com terceiros e na emissão de relatórios.

Cancelar a Pré-fatura

1. Na tela **Confirma/Cancela Pré-fat**, selecione as pré-faturas desejadas.
2. Clique em **Outras Ações > Cancelar**.
3. O sistema apresenta uma tela com a nova situação **Cancelada** para a pré-fatura.
4. Informe o motivo pelo qual a pré-fatura está sendo cancelada.
5. Confira as configurações e confirme.

IMPORTANTE!

Não é possível cancelar as pré-faturas que:

- Estão canceladas;
- Estão relacionadas a faturas de frete;
- Não tem um motivo informado;
- Estão **Pendentes** ou **Atualizadas** no Financeiro.

03. TABELAS UTILIZADAS

- GWJ - Pré-faturas de Frete

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [movimentacao](#) [pre_faturas](#)
[confirmacao_e_cancelamento_de_pre_faturas_de_frete](#)
[gfea057](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)