

Cálculo de Romaneios de Carga em Lote (GFEA081 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - Calcular os Valores dos Romaneios
- 04. TELA CÁLCULO DE ROMANEIOS DE CARGA EM LOTE
- 04. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite calcular o valor valor total de frete dos Romaneios por intermédio da utilização de faixas para seleção.

Além disso, também é possível recalculer os rRomaneios já calculados e liberar os Romaneios selecionados que ainda não estejam nesta condição.

 **IMPORTANTE!**

- Se o Romaneio já foi calculado anteriormente será apresentada a mensagem *"Deseja Recalcular este Embarque?"*, com opção para executar ou não o cálculo novamente.
- É possível selecionar um conjunto de Romaneios de Carga e calculá-los de uma única vez.
- Os Romaneios de Carga com situação igual a **Encerrado** não podem ser recalculados,, sendo que neste caso a opção permanecerá desabilitada.
- Não será permitido calcular os Romaneios de Carga que estão **Liberados**.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Calcular os Valores dos Romaneios

- Em SIGAGFE, acesse **Atualizações > Movimentação > Cálculo de Frete > Calcular Romaneios**.
- Na tela **Parâmetros**, informe os dados necessários para a seleção dos Romaneios.
- Clique em **OK**.
- Na tela **Cálculo de Romaneios de Carga em Lote** serão apresentados os Romaneios que atendem os parâmetros estabelecidos.
- Selecione o Romaneio a ser calculado.
- Clique em **Confirmar**

04. TELA CÁLCULO DE ROMANEIOS DE CARGA EM LOTE

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
De Transportador? Até Transportador?	Códigos inicial e final do Transportador, os quais formarão o intervalo da seleção dos Rromaneios, com o objetivo de efetuar o cálculo do valor total de frete.
De Romaneio? Até Romaneio?	Códigos inicial e final do Romaneio, os quais formarão o intervalo da seleção dos Romaneios, com o objetivo de efetuar o cálculo do valor total de frete.  Importante! Serão desconsiderados todos os Romaneios que já tenham sido agrupados para cálculo de frete pela função Agrupar Cálculos de Romaneios.
De Classificação? Até Classificação?	Códigos inicial e final da classificação de frete, o quais formarão o intervalo da seleção dos Romaneios, com o objetivo de efetuar o cálculo do valor total de frete.

Campo	Descrição
De Tipo Operação Até Tipo Operação	Códigos inicial e final do tipo de operação, os quais formarão o intervalo da seleção dos Romaneios, com o objetivo de efetuar o cálculo do valor total de frete.
Data de Criação Inicial Data de Criação Final	Datas de criação inicial e final, as quais formarão o intervalo da seleção dos Romaneios, com o objetivo de efetuar o cálculo do valor total de frete.
Liberar	Determina que o Romaneio será liberado se o cálculo for efetuado com sucesso.

04. TABELAS UTILIZADAS

- GWF - Cálculo de Frete
- GWG - Tabelas do Cálculo de Frete
- GWH - Documentos do Cálculo de Frete
- GWI > Componentes do Cálculo de Frete

documento_de_referencia totvs_logistica_frete_embarcador
frete_embarcador sigagfe gestao_de_frete_embarcador
bra supply_log_gfe_calc_frete menu_do_produto
atualizacoes movimentacao calculo_de_frete
calculo_de_romaneios_de_carga_em_lote gfea081
versao_12



Política de
privacidade

Termos
de uso