

Cópia e Reajuste de Tabelas de Frete (GEA062 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - [Copiar a Tabela de Frete](#)
 - [Reajustar a Tabela de Frete](#)
- 03. TELA CÓPIA E REAJUSTE DE TABELAS DE FRETE - PAINEL TABELAS DE FRETE
 - [Outras Ações / Ações relacionadas](#)
- 04. TELA CÓPIA E REAJUSTE DE TABELAS DE FRETE - PAINEL NEGOCIAÇÕES
 - [Outras Ações / Ações relacionadas](#)
- 05. TELA CÓPIA DA TABELA DE FRETE
 - [Visão Geral](#)
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 06. TELA CÓPIA E REAJUSTE DA TABELA DE FRETE - CÓPIA
 - [Visão Geral](#)
 - [Outras Ações / Ações relacionadas](#)
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 07. TELA CÓPIA E REAJUSTE DA TABELA DE FRETE - REAJUSTE
 - [Visão Geral](#)
 - [Outras Ações / Ações relacionadas](#)
- 08. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar a cópia de uma Tabela de Frete existente, aplicando ou não reajustes de frete.

Ao acessar a função é apresentado a tela de **Parâmetros**, na qual é possível definir uma série de parâmetros para filtrar dentre todas as Tabelas de Frete do tipo **Normal** cadastradas, quais serão reajustadas ou copiadas. Esse filtro poderá ser novamente acionado posteriormente, por intermédio da opção **Ações Relacionadas, Filtro**.

Ao confirmar os parâmetros é apresentada a tela **Cópia e Reajuste de Frete**, a qual é dividida em quatro partes:

1. **Parâmetros** - permite definir os parâmetros a serem considerado na geração da cópia/reajuste.
2. **Tabelas de Fretes** - permite selecionar as tabelas de fretes a serem copiadas/reajustadas.
3. **Negociações** - permite selecionar as negociações da tabela de frete a serem copiadas/reajustadas.
4. **Abas**
 - **Rotas** - permite selecionar as rotas da tabela de frete a serem copiadas/reajustadas.
 - **Faixas** - permite selecionar as faixas/tipos de veículos da tabela de frete a serem copiadas/reajustadas.
 - **Componentes** - permite informar o índice de reajuste e o valor adicional que serão aplicados sobre os componentes das tabelas de frete selecionadas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Copiar a Tabela de Frete

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Movimentação > Tabelas de Frete > Cópia e Reajuste**.
2. Na tela **Cópia e Reajuste de Tabelas de Frete**, painel **Tabelas de Frete**, selecione a tabela a ser considerada para a cópia.
3. Na tela **Cópia da Tabela de Frete**, em **Nova Tabela de Frete**, informe os dados para identificação da nova Tabela de Frete.
4. Selecione também as negociações da tabela a serem consideradas para cópia.
5. Na aba **Rotas**, selecione as rotas a serem considerada para cópia.
6. Na aba **Faixas**, selecione as faixas/tipos de veículos a serem considerados para cópia.
7. A partir desse momento, é possível retornar ao Passo 2 até que todas as tabelas desejadas estejam parametrizadas para a cópia.
8. Clique em **Confirmar**.



IMPORTANTE!

Na nova tabela copiada o sistema irá gravar somente os itens selecionados (Negociação, Rotas, Tarifas), com seus respectivos componentes.

Reajustar a Tabela de Frete

- 1. Na tela **Cópia e Reajuste de Tabelas de Frete**, painel **Negociações**, selecione Tabela de Frete que será reajustada.
- 2. Na tela **Cópia e Reajuste da Tabela de Frete - Reajuste**, na aba **Rotas**, selecione as rotas a serem considerada para o reajuste.
- 3. Na aba **Faixas**, selecione as faixas/tipos de veículos a serem considerados para reajuste.
- 4. Na aba **Componentes da Tarifa**, informe os valores a serem reajustados.
- 5. A partir desse momento, é possível voltar ao **passo 2** até que todas as tabelas desejadas estejam parametrizadas para o reajuste.
- 6. Clique em **Confirmar**.
- 7. Após o processamento será apresentado o resultado da importação.

03. TELA CÓPIA E REAJUSTE DE TABELAS DE FRETE - PAINEL TABELAS DE FRETE

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Copiar	Permite acessar a tela Cópia da Tabela de Frete , na qual é possível definir os parâmetros para realizar uma cópia da tabela de frete selecionada.

04. TELA CÓPIA E REAJUSTE DE TABELAS DE FRETE - PAINEL NEGOCIAÇÕES

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Copiar	Permite acessar a tela Cópia e Reajuste da Tabela de Frete - Cópia , na qual é possível definir os parâmetros para realizar uma cópia da tabela de frete selecionada.
Reajustar	Permite acessar a tela Cópia e Reajuste da Tabela de Frete - Reajuste , para efetuar o reajuste necessário na tabela de frete/negociação selecionada.

05. TELA CÓPIA DA TABELA DE FRETE

Visão Geral

Esta tela é apresentada ao clicar na opção **Copiar**, localizado na tela **Cópia e Reajuste de Tabelas de Frete - Painel Tabelas de Frete**.

Quando uma nova tabela de frete for copiada, o parâmetro **Controlar Aprovação da Tabela de Frete (MV_APRTAB)** é considerado.

Caso esteja assinalado como **SIM (MV_APRTAB =1)**, a tabela é gerada com a situação **Em Negociação**, sem que o usuário possa alterar essa situação. Somente os usuários definidos como aprovadores podem acessar a rotina a aprovação da tabela de fretes para alterar a situação da tabela.

Caso o parâmetro esteja assinalado como **Não (MV_APRTAB =2)**, o sistema deixa o campo **Situação** habilitado, possibilitando ao usuário criar a tabela como **Liberada**, permitindo uso imediato da mesma, ou **Em negociação**, necessitando de aprovação para liberar a utilização da tabela.

Principais Campos e Parâmetros

Painel > Campo	Descrição
Tabela de Frete Base > Transportador	Identificação do Transportador cujo registro será copiado.
Tabela de Frete Base > Tabela	Identificação da tabela que será copiada.
Nova Tabela de Frete > Transportador	Identificação do Transportador para o novo registro.
Nova Tabela de Frete > Tabela	Identificação da tabela que será utilizada para o novo registro.
Nova Tabela de Frete > Tabela	Código que será utilizado para identificar a tabela na cópia que está sendo realizada.
Nova Tabela de Frete > Descrição	Descrição que será utilizada para identificar a tabela na cópia que está sendo realizada.

Painel > Campo	Descrição
Nova Tabela de Frete > Rotas	Quando assinalado, indica que as rodas da tabela de frete base serão copiadas.
Nova Tabela de Frete > Faixas	Quando assinalado, indica que as faixas/tipos de veículos da tabela de frete base serão copiadas.
Nova Tabela de Frete > Tarifas	Quando assinalado, indica que o índice e o valor adicional da tabela de frete base serão copiados.
Nova Tabela de Frete > Zerar Tarifas	Quando assinalado, indica que os valores das tarifas da tabela de frete base serão zerados na cópia que está sendo realizada.

06. TELA CÓPIA E REAJUSTE DA TABELA DE FRETE - CÓPIA

Visão Geral

Esta tela é apresentada ao clicar na opção **Copiar**, localizado na tela **Cópia e Reajuste de Tabelas de Frete**, painel **Negociações**.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Outras Ações > Reajuste	Permite acessar a tela Aplicar Reajuste com Filtro , na qual é possível definir os parâmetros para realizar o reajuste por componente, filtro ou filtro por faixas.
Outras Ações > Reajuste Comp. Adicionais	Permite acessar a tela Aplicar Reajuste com Filtro , na qual é possível definir os parâmetros para realizar o reajuste por componente e cliente, filtro e filtro por faixas.
Outras Ações > Preview do Reajuste	Permite visualizar os componentes que sofreram alterações, exibindo os valores de antes e depois do reajuste, com os índices e adicionais aplicados.

Principais Campos e Parâmetros

Painel > Campo	Descrição
Nova Vigência > Nova Negociação	
Nova Vigência > Nova Vigência De / Nova Vigência Até	Define o período no qual a tabela de frete será vigente.
Nova Vigência > Nova Class Frete	
Nova Vigência > Novo Tipo Operação	
Nova Vigência > Transportador de Destino	
Nova Vigência > Tabela de Destino	
Índice Sobre Normal	Define o índice a ser aplicado sobre o valor adicional normal.
Adicional Sobre Normal	Define o valor adicional a ser aplicado ao valor adicional normal.
Índice Sobre Extra	
Adicional Sobre Extra	
Índice Sobre Mínimo	
Adicional Sobre Mínimo	

07. TELA CÓPIA E REAJUSTE DA TABELA DE FRETE - REAJUSTE

Visão Geral

Esta tela é apresentada ao clicar na opção **Reajustar** localizado na tela **Cópia e Reajuste de Tabelas de Frete**, painel **Negociações**.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Outras Ações > Reajuste	Permite acessar a tela Aplicar Reajuste com Filtro , na qual é possível definir os parâmetros para realizar o reajuste por componente, filtro ou filtro por faixas.
Outras Ações > Reajuste Comp. Adicionais	Permite acessar a tela Aplicar Reajuste com Filtro , na qual é possível definir os parâmetros para realizar o reajuste por componente e cliente, filtro e filtro por faixas.
Outras Ações > Preview do Reajuste	Permite visualizar os componentes que sofreram alterações, exibindo os valores de antes e depois do reajuste, com os índices e adicionais aplicados.

08. TABELAS UTILIZADAS

- GVB - Componentes da Tabela de Vínculo
- GV9 - Negociação da Tabela de Frete
- GUY - Componente da Tabela de Frete
- GV8 - Rota da Tabela de Frete
- GV7 - Faixa/Tipo Veiculo da Tabela de Frete
- GV6 - Tarifa da Tabela de Frete
- GV1 - Componente da Tarifa da Tabela
- GU3 - Emitente
- GV2 - Componente de Frete
- GV4 - Tipo de Operação
- GV3 - Tipo de Veículo
- GUB - Classificação de Frete
- Não utiliza as Tabelas Genéricas

documento_de_referencia

totvs_logistica_frete_embarcador

frete_embarcador

sigagfe

gestao_de_frete_embarcador

bra

supply_log_gfe_calc_frete

menu_do_produto

atualizacoes

movimentacao

tabelas_de_frete

copia_e_reajuste_de_tabelas_de_frete

gfea082

versao_12



Política de
privacidade

Termos
de uso