



DT Configuração de fração para cálculo de peso excedente.



Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Frete Embarcador
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS Frete Embarcador - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)
Função:	GFEA050 - Romaneio de Carga GFEXFUNB - Funções calculo de Frete
País:	Brasil
Ticket:	Não há
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGGFE- 22277

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Necessidade em calcular o valor excedente por fração de peso. Deverá ser possível configurar o limite de peso para o valor normal, o valor para cada excedente e a fração que deverá ser considerada para calculo do valor excedente. Caso ocorra a diferença quebrada, a quantidade de frações deverá ser arredondada para cima.

03. SOLUÇÃO

Realizado alteração para calculo do valor sobre o peso excedente conforme novo campo para indicação da fração conforme características indicadas abaixo.

Campo	GV1_FRACEX
Tipo	2 - Numérico
Tamanho	15
Decimal	5
Formato	@E 999,999,999.99999
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Fracao Exced
Descrição	Fração para Excedente
Help	Informe a fração em kg para calculo do peso excedente .
Usado	Sim

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Romaneios de Carga \(GFEA050 - SIGAGFE\)](#)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Não há

[documento_tecnico](#) [bra](#) [logistica](#) [protheus](#) [sigagfe](#)
[versao12](#) [versao12_1_2510](#) [gfexfunb](#)
[funcoes_calculo_frete](#) [dloggfe-22277](#)
[totvs_logistica_frete_embacador](#) [frete_embacador](#)
[supply_log_gfe_calc_frete](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)