

Emissão de Romaneios de Carga (GFEA052 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - Imprimir um Documento de Carga
- 03. TELA EMISSÃO DE ROMANEIOS DE CARGA
- 04. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar a impressão do Romaneio por uma *interface* simples e funcional.

Após informar a Filial e o número do Romaneio a ser impresso, as demais informações serão carregadas automaticamente pelo sistema, de acordo com os dados informados no momento da digitação do Romaneio. Nesse momento é possível conferir se estes permanecem os mesmos ou se é necessário complementar alguma informação como, por exemplo, a placa dianteira.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Imprimir um Documento de Carga

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebimento > Emissão de Romaneios de Carga**.
2. Na tela **Emissão de Romaneios de Carga**, informe os dados do Romaneio a ser impresso.
3. Clique em **Confirmar**.

03. TELA EMISSÃO DE ROMANEIOS DE CARGA

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Data / Hora Saída	Permite registrar a data e hora de saída do Romaneio.  Importante! - Quando informada em uma impressão oficial, o Romaneio passa automaticamente para a situação Liberado. - Se a liberação do Romaneio for efetuada em outro momento, a data e a hora de saída não devem ser informados no momento da impressão.
Tipo Impressão	Determina o tipo de impressão que deve ser efetuada: Prévia/Reimpressão: impressão do Romaneio apenas para consulta. Exceto os Romaneios cancelados, todas as demais situações são permitidas. Oficial: impressão do Romaneio atribuindo os campos de Motoristas, Placas e Data/Hora. A impressão oficial passa o Romaneio para a situação Emitido e, caso tenha sido informada a data e a hora de saída, é realizada a validação da liberação do Romaneio. Se não houver nenhuma validação impeditiva, a situação é alterada diretamente para Liberado.
Modelo de Impressão	Determina o <i>layout</i> de impressão do Romaneio de Carga: Romaneio: serão apresentados todos os dados que compõem o Romaneio (opção padrão do sistema). Manifesto: serão apresentados os dados resumidos da composição de carga, permitindo que seja realizada a conferência destes dados no momento da liberação.

04. TABELAS UTILIZADAS

- GWN - Romaneio de carga
- GW8 - Itens documento de carga

- GW1 - Documento de carga
- GU3 - Emitentes de transporte
- GWU - Trechos do itinerário
- GUU - Motoristas e ajudantes
- SB1 - Descrição genérica do produto
- tt-wt-it-docto (Datasul)

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [movimentacao](#) [expedição_recebimento](#)
[emissao_de_romaneios_de_carga](#) [gfea052](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)