

Estimativa de Cálculos de Frete Para Provisão (GFEA088 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - Efetuar a Estimativa de Frete
 - Agendar o Cálculo de Estimativa de Frete
- 03. TELA PARÂMETROS
 - Principais Campos e Parâmetros
- 04. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar o cálculo da estimativa de frete dos Documentos de Carga ainda não consolidados em Romaneio.

O cálculo da estimativa de frete gerará um cálculo de frete com o tipo **Estimativa**, cuja finalidade exclusiva é a de manter os dados para o provisionamento contábil. Este tipo de cálculo de frete não é considerado nas consultas e relatórios gerenciais, mas apresenta todo o detalhamento de dados utilizados pelo sistema para realização do cálculo.

O provisionamento de frete pode ser efetuado por intermédio desta rotina, com uma granularidade maior de informação ou de forma mais ampla, por intermédio da rotina **Lotes Provisão (GFEA096)**. É responsabilidade do Embarcador identificar o formato mais adequado para o provisionamento de frete.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Efetuar a Estimativa de Frete

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Movimentação > Cálculo de Frete > Estimativa Fretes**.
2. Na tela **Parâmetros**, informe os parâmetros a serem considerados para a geração da estimativa.
3. Será sugerida a data de emissão referente ao primeiro e último dia do mês referente ao parâmetro **Data do Último Fechamento**.
 - a. Somente serão aceitos períodos que pertençam ao mesmo mês.
 - b. Serão descartados documentos de carga que possuem cálculos normal do período informado ou que já possuem cálculo de estimativa e o parâmetro **Recalcular** esteja definido como **Não**.
 - c. É possível selecionar se o sistema deve utilizar a tabela de estimativa do parâmetro ou do transportador do documento de carga.
 - d. É possível recalcular as estimativas.
 - e. É possível armazenar a memória de cálculo estimada de cada documento de carga.
4. Clique em **OK**, para processar e acompanhe o progresso.
5. No final do processamento será apresentado o resultado dos cálculos.
6. Se a memória de cálculo estiver parametrizada como **Sim**, será possível visualizá-la na aba **System** do Protheus.

Agendar o Cálculo de Estimativa de Frete

1. No Configurador (SIGACFG), acesse **Ambiente > Schedule > Schedule**.
2. Clique em **Agent/Cadastro**.
3. Em **Detalhes** clique em **Incluir**.
4. Informe um nome para o agente.
5. No campo **IP** e **Porta**, informe os mesmos dados do Protheus. O ambiente é preenchido automaticamente.
6. Informe o **Grupo de Empresas**.
7. No campo **Número de Threads**, informe a opção **4**.
8. Clique em **OK**, para confirmar.
9. Clique em **Agendamentos/Cadastro**.
10. Em **Detalhes** clique em **Incluir**.
11. Informe o nome da rotina **GFEA088**.
12. Selecione a **empresa/filial** desejada e o **módulo** correspondente;
13. Configure a opção de **Recorrência** conforme desejado.
14. Clique em **OK**, para confirmar o agendamento.
15. Clique em **Agent**.
16. Clique em **Iniciar Todos os Serviços**.
17. É recomendado reiniciar o Server.

03. TELA PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Filial de? / Filial Até?	Código inicial e final da Filial, para estabelecer o intervalo que será considerada para gerar o cálculo da estimativa de frete.
Data Emissão de? / Data Emissão Até?	Data inicial e final de emissão dos documentos de carga, para estabelecer o intervalo que serão considerado para gerar o cálculo da estimativa de frete.
Número do documento de? / Número do Documento Até?	Número inicial e final do documento de carga, para estabelecer o intervalo que será considerado para gerar o cálculo da estimativa de frete.
Código da Transportadora de? / Código da Transportadora Até?	Código inicial e final do Transportador de carga, para gerar o cálculo da estimativa de frete.
Tabela de Frete?	Critério para seleção da tabela de frete, para realizar o cálculo de estimativa: 1 - Tabela do transportador do documento de carga. 2 - Tabela de estimativa, informada na aba Contabilização da rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) .
Recálculo?	Indica se o recálculo será realizado: 1 - Sim 2 - Não
Memórias de Cálculo?	Indica se as memórias dos cálculos realizados devem ser gravadas: 1 - Sim 2 - Não

04. TABELAS UTILIZADAS

- GWF - Cálculo de Frete
- GWM - Rateio Contábil de Frete

documento_de_referencia totvs_logistica_frete_embarcador
frete_embarcador sigagfe gestao_de_frete_embarcador
bra supply_log_gfe_calc_frete menu_do_produto
atualizacoes movimentacao calculo_de_frete
estimativa_de_calculos_de_frete_para_provisao gfex088
versao_12



Política de
privacidade

Termos
de uso