

Exportação de EDI PREFAT (GFEA111 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - Enviar PREFAT
- 03. TELA EXPORTAÇÃO DO EDI PREFAT
 - Principais Campos e Parâmetros
- 04. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite enviar, para o *Electronic Data Interchange* (EDI), as informações do pré-faturamento (PREFAT) a serem integradas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Enviar PREFAT

- No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Integrações > EDI > Exportação de EDI PREFAT**
- Na **Exportação de EDI PREFAT**, informe os dados necessários para este processo.
- Confira os dados e confirme o processamento.

03. TELA EXPORTAÇÃO DO EDI PREFAT

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Filial de/até	Faixa de filiais a serem consideradas para geração das informações a serem enviadas para o EDI. Somente as filiais que estiverem dentro da faixa de informada são consideradas.
Série de/até	Faixa de séries dos documentos a serem considerados para geração das informações a serem enviadas para o EDI. Somente os documentos cujas séries estejam dentro da faixa de informada são considerados.
Nr Pré-Fatura de/até	Faixa de número dos documentos a serem considerados para geração das informações a serem enviadas para o EDI. Somente os documentos cujos números estejam dentro da faixa de informada são considerados.
Manter Data Corrente	Defina se o Sistema deve manter a data corrente como filtro ou se deve considerar a faixa de data de criação definida.
Dt Criação de/até	Faixa de datas de criação das pré-faturas a serem considerados para geração das informações a serem enviadas para o EDI. Somente as pré-faturas cujas datas de emissão estejam dentro da faixa de informada são considerados. Essa faixa de datas somente é considerada quando a opção Manter Data Corrente estiver definida como Não .
Data Vencimento de/até	Faixa de datas de vencimentos a serem consideradas para geração das informações a serem enviadas para o EDI. Somente as pré-faturas cujas data de vencimento estejam dentro da faixa de informada são consideradas.
Dt Cancelamento de/até	Faixa de datas de cancelamento a serem considerados para geração das informações a serem enviadas para o EDI. Somente as pré-faturas cujas datas de cancelamento estejam dentro da faixa de informada são consideradas.
Transportador de/até	Faixa de transportadores a serem considerados para geração das informações a serem enviadas para o EDI. Somente as pré-faturas cujos transportadores estejam dentro da faixa de informada são consideradas.
Criadas?	Determina se as pré-faturas cuja situação seja Criada devem ou não serem consideradas para envio da pré-fatura.
Enviadas?	Determina se as pré-faturas cuja situação seja Enviada devem ou não serem consideradas para envio da pré-fatura.

Campo	Descrição
Aprovadas?	Determina se as pré-faturas cuja situação seja Aprovada devem ou não serem consideradas para envio da pré-fatura.
Canceladas?	Determina se as pré-faturas cuja situação seja Canceladas devem ou não serem consideradas para envio da pré-fatura.
Reenviar Pre-Faturas?	Determina se as pré-faturas já enviadas para integração do PREFAT via EDI devem ou não serem consideradas na nova integração.
Saída	Determina a forma de saída da geração do arquivo PREFAT a ser integrado ao EDI: 1. Arquivo 2. Diretório
Destino	Destino do arquivo PREFAT a ser gerado.

04. TABELAS UTILIZADAS

- GWJ - Pré-faturas

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [integracoes](#) [edi](#) [exportacao_de_edi_prefat](#)
[gfea111](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)