

Frete de Referência (GFEA029 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - [Cadastrar um Registro](#)
 - [Alterar as Informações do Registro Cadastrado](#)
 - [Copiar Registro Cadastrado](#)
 - [Excluir um Registro Cadastrado](#)
- 03. TELA FRETE REFERÊNCIA
 - [Outras Ações / Ações Relacionadas](#)
- 04. TELA FRETE REFERÊNCIA - INCLUIR
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 05. TABELAS UTILIZADAS
- 06. ASSUNTOS RELACIONADOS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar um valor de frete peso e uma alíquota para determinado período, classificação de frete, tipo de operação, origem e destino.

O valor cadastrado como frete de referência servirá de base para verificação pelas demais áreas como um valor histórico ou de pesquisa para esse determinado conjunto de parâmetros.

IMPORTANTE!

- A rotina **Painel de Requisições de Frete (GFEA078)** busca as informações cadastradas na rotina **Frete Referência (GFEA029)**.
- Para mais informações sobre a rotina **Painel de Requisições de Frete (GFEA078)**, acesse o tópico **06. Assuntos Relacionados**.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar um Registro

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Tabela SUFRAMA**.
2. Na tela **Frete Referência**, clique em **Incluir**.
3. Na tela **Frete Referência - Incluir**, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
4. Clique em **Confirmar**.

Alterar as Informações do Registro Cadastrado

1. Na tela **Frete Referência**, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
2. Clique em **Alterar**.
3. Na tela **Frete Referência - Alterar**, efetue a alteração necessária.
4. Clique em **Confirmar**.

Copiar Registro Cadastrado

1. Na tela **Frete Referência**, selecione o registro cujas informações servirão de referência para a criação de um novo registro.
2. Clique em **Outras Ações > Copiar**.
3. Na tela **Frete Referência - Copiar**, atualize os campos para o novo registro.
4. Clique em **Confirmar**.

Excluir um Registro Cadastrado

1. Na tela **Frete Referência**, selecione o registro cujas informações serão eliminadas.
2. Clique em **Outras Ações > Excluir**.
3. Em seguida será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
4. Clique em **Confirmar**.

03. TELA FRETE REFERÊNCIA

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Permite acessar a tela Frete Referência - Incluir , para cadastrar um novo registro.
Alterar	Permite acessar a tela Frete Referência - Alterar , para efetuar uma alteração no registro selecionado.
Visualizar	Permite acessar a tela Frete Referência - Visualizar , para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado.
Outras Ações > Pesquisar	Permite pesquisar as informações sobre o frete de referência, utilizando filtros específicos para a sua ordenação.
Outras Ações > Excluir	Permite excluir o registro selecionado na tela Frete Referência .  Importante! Esta operação não poderá ser desfeita após ser confirmada.
Outras Ações > Copiar	Permite acessar a tela Frete Referência - Copiar , para gerar um novo registro à partir de um registro já existente no sistema.
Outras Ações > Inclusão em Lote	Permite incluir os registros de frete referência de forma facilitada e em lote, gerando os diversos registros necessários do frete referência pela mesma ação.
Outras Ações > Solicitar Cotação Única	
Outras Ações > Solicitar Cotação em Lote	
Outras Ações > Cancelar Recorrência	

04. TELA FRETE REFERÊNCIA - INCLUIR

Principais Campos e Parâmetros

Grid > Campo	Descrição
Identificação > Ida e Volta	Indica se o frete referência inverte a origem/destino do trecho de referência: 1 - Sim; 2 - Não.
Identificação > Ini. Validade	Data de início de validade do frete de referência.
Identificação > Fim Validade	Data final de validade do frete de referência.
Identificação > Prioridade	Nível de prioridade para a seleção da tabela.  Importante! - Essa informação é válida, por exemplo, quando existem duas tabelas que atendem a mesma Origem e Destino. - O sistema selecionará a tabela de acordo com o nível de prioridade informado, sendo que, quanto maior o nível, maior a prioridade. - Os campos informados auxiliam na procura do frete de referência e funcionam em conjunto com o campo Prioridade. Se algum campo não for informado, a pesquisa apresentará valores mais genéricos..

Grid > Campo	Descrição
Identificação > Tipo Ref.	Tipo de frete de referência: 1 - Cotação: valor de referência a curto prazo. 2 - Previsão: valor de referência a médio e longo prazo. 3 - Projeção: valor projetado de frete sem consulta ao prestador de serviço. 4 - Meta: frete médio objetivo estabelecido internamente.
Identificação > Modo Solicit.	Modo de solicitação do frete de referência: 1 - Manual; 2 - Por Workflow.
Origem > Cid. Origem	Código da Cidade de origem para a rota do frete de referência. Importante! Não pode ser informado mais de um atributo para a origem. Por exemplo, não é permitido informar uma Cidade e um Remetente.
Origem > Região Origem	Código da região de origem para a rota do frete de referência.
Origem > Remetente	Código do remetente para a rota do frete referência. Importante! - Se este campo não for informado será considerada apenas a informação inserida nos campos Cidade ou Região. - Esse cadastro não poderá ser finalizado se não for informado um dos atributos de origem (Cidade, Região ou Remetente).
Destino > Cid. Dest.	Código da Cidade de destino para a rota do frete de referência. Importante! Não pode ser informado mais de um atributo para o destino. Por exemplo, não é permitido informar uma Cidade e uma Região.
Destino > Reg. Dest.	Código da região de destino para a rota do frete de referência.
Destino > Destinatário	Código do destinatário para a rota do frete referência. Importante! Se este campo não for informado será considerada apenas a informação inserida nos campos Cid. Dest. ou Reg. Dest.
Origem x Destino > Rota Origem	Apresenta a rota de origem, de acordo com a informação inserida nos campos Cidade, Região ou Remetente. Importante! A pesquisa é realizada primeiro pela Cidade, em seguida pelo Remetente e por último pela Região.
Origem x Destino > Rota Destino	Apresenta a rota de destino, de acordo com a informação inserida nos campos Cidade, Região ou Destinatário. Importante! A pesquisa é realizada primeiro pela Cidade, em seguida pelo Destinatário e por último pela Região.
Filtros > Tipo Oper.	Tipo de de operação para o frete referência.
Filtros > Tipo Veículo	Tipo de veículo para o frete referência.
Filtros > Cód. Grupo	Código do grupo de emitentes para o frete referência.

Grid > Campo	Descrição
Filtros > Transp.	Código do transportador para a rota do frete referência.
Filtros > Modal	Modalidade de frete para o frete referência: 1 - Indiferente; 2 - Rodoviário; 3 - Ferroviário; 4 - Aéreo; 5 - Aquaviário; 6 - Dutoviário; 7 - Multimodal.
Filtros > Class. Frete	Classificação de frete para o frete referência.
Valores > Tipo Prazo	Tipo de prazo: 0 - Dias úteis; 1 - Dias corridos; 2 - Horas.
Valores > Prazo	Prazo máximo de entrega.  Importante! Esse valor está relacionado ao campo Tipo Prazo, podendo ser em dias úteis, dias corridos ou horas.
Valores > Frete Peso	Valor de frete peso para o frete referência de determinada rota.
Valores > Aliq. Imposto	Percentual de imposto sobre o frete referência de determinada rota.
Valores > Imposto Inc.	Indica se o imposto está incluído na base de cálculo.
Valores > Unid. Peso	Unidade de medida relacionada ao frete peso de referência.
Outros > E-mail	<i>E-mail</i> para a cotação de frete referência.
Outros > Próx. Vigenc.	Indica o período da vigência do próximo frete referência: 1 - Mês: período de um mês a partir do término desta vigência. 2 - Quinzena: período de meio mês a partir do término desta vigência. 3 - Semana: período de uma semana a partir do término desta vigência.
Outros > Qtd. Dias Ant.	Número de dias em que será realizada a solicitação, antes do início da próxima vigência.
Outros > Qtd. Prz. Resp.	Número máximo de dias para o recebimento da cotação, após o envio da solicitação.
Outros > Dias Lembret.	Número de dias para o envio de lembrete de resposta para as solicitações pendentes.
Outros > Tipo Freq.	Frequência com a qual o frete de referência será solicitado ao prestador de serviço: 1 - Esporádico; 2 - Recorrente.
Outros > Sit. Solicit.	Situação da solicitação do frete de referência: 1 - Pendente; 2 - Aguardando resposta; 3 - Atendida; 4 - Expirada.
Outros > Comunicar	Lista de endereços de <i>e-mail</i> que devem ser comunicados. Exemplo: usuario1@mail.com.br usuario2@mail.com.br ;

05. TABELAS UTILIZADAS

- GU7 - Cidades
- GU9 - Regiões
- GU3 - Emitentes
- GWU - Frete Referência
- GV4 - Tipo Operação
- GV3 - Tipo Veículo
- GU1 - Grupo Emitente
- GUB - Classificação de Frete

06. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Painel de Requisições de Frete \(GFEA078\)](#)

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [tabelas_de_frete](#) [frete_de_referencia](#)
[gfea029](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)