

[Páginas](#) / ...

/ [Pontos de Entrada - TOTVS Logística Frete Embarcador - P12](#)

GFE05011 - Permitir a criação da numeração específica do Romaneio

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

GFE05011 - PERMITIR A CRIAÇÃO DA NUMERAÇÃO ESPECÍFICA DO ROMANEIO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus		
Segmento:	Supply Chain - Logística		
Módulo:	SIGAGFE		

Ponto de Entrada:	GFE05011										
Descrição:	Permite a geração específica de romaneio, conforme a necessidade do cliente.										
Localização:	Dentro da função GFE50NRROM() que é utilizada na criação de Romaneio, quando parametrizado para realizar integração com ERP Protheus e ERP Datasul. A função GFE50NRROM() também pode ser utilizada para colocar na inicialização do campo GWN_NRRROM. Importante: PE não se aplica para integração OMS (OMSA200) e atualização protheus (OMSM011) de cargas do OMS (DAK).										
Programa Fonte:	GFEA050 - Romaneio de Carga										
Retorno:	<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>cNewNrRom</td><td>Caracter</td><td>Numero do romaneio.</td><td>Sim</td></tr></table>			Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório	cNewNrRom	Caracter	Numero do romaneio.	Sim
Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório								
cNewNrRom	Caracter	Numero do romaneio.	Sim								

Exemplo: GFEA0511

1

2

3

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
User **Function** GFE05011()
return GETSXENUM("GWN","GWN_NRRROM")

[ponto_de_entrada](#) [logistica](#) [protheus](#) [sigagfe](#) [gfea050](#)
[romaneio](#) [bra](#) [mp_gfe_inov](#) [versao_12](#)
[base_de_conhecimento](#) [gfe05011](#) [supply_ml_log_gfe-plan](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso