

GFE11006 - Alterar o Emitente Usado para Dados do Embarcador

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

GFE11006 - ALTERAR O EMITENTE USADO PARA DADOS DO EMBARCADOR

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFE11006

Descrição:	Alterar o emitente usado para dados do embarcador.			
Localização:	Ao montar a linha 311 do arquivo			
Programa Fonte:	GFEA110 - Exportar Notas Fiscais			
Parâmetros:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	PARAMIXB[1]	Alfanumérico	Versão do EDI. Atualmente está funcionando apenas para versão 3.1	Sim
	PARAMIXB[2]	Númeroico	RECNO da tabela GW1 (Documento de Carga)	Sim
Retorno:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	cCodigo	Alfanumérico	Código do Emitente	Sim

Exemplo: GFE11006

```
1
2 User Function GFE11006()
3 Local cVerEdi := PARAMIXB[1]
4 Local nRecGW1 := PARAMIXB[2]
5 Local aAreaGW1 := GW1->(GetArea())
6 Local cEmisDc
7   If nRecGW1 != GW1->(RecNo())
8     GW1->(dbGoTo(nRecGW1))
9   EndIf
10  If cVerEdi == '3.1'
11    cEmisDc := GW1->GW1_EMITDC
12  EndIf
13  RestArea(aAreaGW1)
  Return cEmisDc
```

[protheus](#) [sigagfe](#) [gfea110](#) [exportar_notas_fiscais](#) [notfis](#)
[base_de_conhecimento](#) [mp_gfe_manut](#) [12_01_07](#)
[ponto_de_entrada_gfe11006](#) [gfe11006](#) [logistica](#)
[ponto_de_entrada](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)