

Páginas / ...

/ Pontos de Entrada - TOTVS Logística Frete Embarcador - P12

GFE116A2 - Manipulação do campo "Data de Vencimento" (GXI_DTVENC).

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

GFE116A2 - Manipulação do campo "Data de Vencimento" (GXI_DTVENC).

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFE116A2

Ponto de Entrada:	GFE116A2			
Descrição:	Realiza a atribuição de um novo valor para o campo (GXI_DTVENC) que será gravado.			
Localização:	Antes de realizar a gravação da tabela GXI (EDI Fatura Frete)			
Programa Fonte:	GFEA116A - EDI - Importação de Fatura de Frete GFEA116B - Importação DocCob 5.0			
Parâmetros	Parâmetros:			
	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	PARAMIXB[1]	Caracter	Filial da Fatura	Sim
	PARAMIXB[2]	Caracter	Emitente da Fatura	Sim
	PARAMIXB[3]	Caracter	Série da Fatura	Sim
	PARAMIXB[4]	Caracter	Número da Fatura	Sim
	PARAMIXB[5]	Data	Data de Emissão	Sim
Retorno:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	dDtVenc	Data	Data que será atribuída e gravada no campo de data de vencimento (GXI_DTVENC).	Sim

Exemplo: GFE116A2
#INCLUDE "PROTHEUS.CH" #INCLUDE "Topconn.ch"

User **Function** GFE116A2()

Local dDtVenc := STOD('20240417')

Return dDtVenc

[base_de_conhecimento](#) [ponto_de_entrada](#) [protheus](#)
[sigagfe](#) [mp_gfe_manut](#) [logistica](#) [gfea116](#) [gfea116a](#)
[gfea116b](#) [doccob](#) [edi](#) [versao_11](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)