

GFEA05A4 - Criar Validação na Liberação do Romaneio

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

GFEA05A4 - AO REALIZAR A LIBERAÇÃO DO ROMANEIO, É POSSÍVEL CRIAR VALIDAÇÃO PARA INDICAR A LIBERAÇÃO OU NÃO DO ROMANEIO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFEA05A4

Descrição:	Ao realizar a liberação do romaneio, em Outras Ações → Liberar , é possível criar validações específicas para liberar ou não o romaneio.																																
 Importante Ao utilizar este ponto de entrada a validação padrão para o parâmetro MV_PLROADE não é executada. Esse parâmetro é responsável por validar a data de liberação em relação a data de emissão dos documentos de cargas vinculados aos documentos de carga.																																	
Localização:	Ao executar a opção Outras Ações → Liberar no Romaneio de Carga																																
Programa Fonte:	GFEA050A - Vínculo Entre Documento de Carga e Romaneio																																
Parâmetros:	<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>cFilRom</td><td>Caracter</td><td>Filial do Romaneio</td><td>Sim</td></tr><tr><td>cRom</td><td>Caracter</td><td>Número do Romaneio</td><td>Sim</td></tr><tr><td>dDtLib</td><td>Data</td><td>Data informada da liberação do romaneio</td><td>Sim</td></tr><tr><td>cHora</td><td>Caracter</td><td>Hora informada da liberação do romaneio</td><td>Sim</td></tr><tr><td>nHodo</td><td>Numérico</td><td>Hodômetro</td><td>Sim</td></tr><tr><td>cRastr</td><td>Caracter</td><td>Código Rastreamento</td><td>Sim</td></tr></table>					Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório	cFilRom	Caracter	Filial do Romaneio	Sim	cRom	Caracter	Número do Romaneio	Sim	dDtLib	Data	Data informada da liberação do romaneio	Sim	cHora	Caracter	Hora informada da liberação do romaneio	Sim	nHodo	Numérico	Hodômetro	Sim	cRastr	Caracter	Código Rastreamento	Sim
Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório																														
cFilRom	Caracter	Filial do Romaneio	Sim																														
cRom	Caracter	Número do Romaneio	Sim																														
dDtLib	Data	Data informada da liberação do romaneio	Sim																														
cHora	Caracter	Hora informada da liberação do romaneio	Sim																														
nHodo	Numérico	Hodômetro	Sim																														
cRastr	Caracter	Código Rastreamento	Sim																														
Retorno:	<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>aRet</td><td>Array</td><td> Array contendo com as seguintes informações: <table><tr><th>Posição</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>1</td><td>Boolean</td><td>.T. - Indica que pode realizar a liberação .F. - Indica que a liberação não pode ser realizada</td></tr><tr><td>2</td><td>Caracter</td><td>Mensagem a ser mostrada ao usuário indicando o motivo de não ser possível realizar a liberação do Romaneio</td></tr></table></td><td>Sim</td></tr></table>					Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório	aRet	Array	Array contendo com as seguintes informações: <table><tr><th>Posição</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>1</td><td>Boolean</td><td>.T. - Indica que pode realizar a liberação .F. - Indica que a liberação não pode ser realizada</td></tr><tr><td>2</td><td>Caracter</td><td>Mensagem a ser mostrada ao usuário indicando o motivo de não ser possível realizar a liberação do Romaneio</td></tr></table>	Posição	Tipo	Descrição	1	Boolean	.T. - Indica que pode realizar a liberação .F. - Indica que a liberação não pode ser realizada	2	Caracter	Mensagem a ser mostrada ao usuário indicando o motivo de não ser possível realizar a liberação do Romaneio	Sim											
Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório																														
aRet	Array	Array contendo com as seguintes informações: <table><tr><th>Posição</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>1</td><td>Boolean</td><td>.T. - Indica que pode realizar a liberação .F. - Indica que a liberação não pode ser realizada</td></tr><tr><td>2</td><td>Caracter</td><td>Mensagem a ser mostrada ao usuário indicando o motivo de não ser possível realizar a liberação do Romaneio</td></tr></table>	Posição	Tipo	Descrição	1	Boolean	.T. - Indica que pode realizar a liberação .F. - Indica que a liberação não pode ser realizada	2	Caracter	Mensagem a ser mostrada ao usuário indicando o motivo de não ser possível realizar a liberação do Romaneio	Sim																					
Posição	Tipo	Descrição																															
1	Boolean	.T. - Indica que pode realizar a liberação .F. - Indica que a liberação não pode ser realizada																															
2	Caracter	Mensagem a ser mostrada ao usuário indicando o motivo de não ser possível realizar a liberação do Romaneio																															

Exemplo: GFEA05A4

```
1
2 #INCLUDE "PROTHEUS.CH"
3 User function GFEA05A4()
4     Local czFilRom := PARAMIXB[1]
5     Local czRom     := PARAMIXB[2]
6     Local dzDtLib   := PARAMIXB[3]
7     Local dzHrLib   := PARAMIXB[4]
8     Local nHodo     := PARAMIXB[5]
9     Local cRastr    := PARAMIXB[6]
10
11     Local azRet     := {.F., "Romaneio não pode ser liberado."}
12     Return azRet
```

[base_de_conhecimento](#) [logistica](#) [sigagfe](#)
[ponto_de_entrada](#) [protheus](#) [mp_gfe_manut](#) [gfea050a](#)
[bra](#) [supply_ml_log_gfe-plan](#) [gfea050](#) [versao_12](#)

[Política de
privacidade](#)[Termos
de uso](#)