

GFEA5193 - Ponto de Entrada para realizar validações antes do cancelamento da Movimentação

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

GFEA5193 - PONTO DE ENTRADA PARA REALIZAR VALIDAÇÕES ANTES DO CANCELAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFEA5193

Descrição:	Criar um ponto de entrada na função GFEA519CAN no qual, quando acionada a função do usuário, é possível realizar validações específicas para realizar ou não o cancelamento da Movimentação.										
Localização:	Função GFEA519CAN (), função de cancelamento da movimentação.										
Programa Fonte:	GFEA519 - Registro de Movimentação										
Parâmetros:	GX3→GX3_NRMOV - Número da Movimentação, GX3→GX3_CDOPER - Código da Operação										
Retorno:	<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>lRet</td><td>Lógico</td><td>Booleano (.T. ou .F.)</td><td>Sim</td></tr></table>			Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório	lRet	Lógico	Booleano (.T. ou .F.)	Sim
Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório								
lRet	Lógico	Booleano (.T. ou .F.)	Sim								

Exemplo: GFEA5193

```
1
2  #INCLUDE "PROTHEUS.CH"
3
4  User Function GFEA5193()
5      Local lRet := .T.
6      Local cNrMov := PARAMIXB[1]
7      Local cCdOper := PARAMIXB[2]
8      Local lExiste := .T.
9
10
11     // Bloco de código de validação
12
13     //busca das informações com outros módulos
14     If lExiste
15         lRet := .F.
16     EndIf
17
18     If !lRet
19         Alert("Ponto de entrada no cancelamento da movimentação.")
```

20	EndIf Return lRet
----	----------------------

base_de_conhecimento

logistica

sigagfe

ponto_de_entrada

protheus

mp_gfe_manut

bra

gfea5193

gfea519

1423304

dloggfe2_1257

3975252

dloggfe-6357



Política de
privacidade

Termos
de uso