

Geração de Pré-faturas (GFEA055 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - Gerar a Pré-fatura
- 03. TELA GERAÇÃO PRÉ-FATURAS
 - Outas Ações / Ações Relacionadas
 - Principais Campos e Parâmetros
- 04. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar a geração efetiva das pré-faturas ou apenas a simulação das mesmas. Em ambos os casos é gerado um resumo das pré-faturas geradas, considerando a seleção utilizada.

A pré-fatura é uma prévia da fatura de frete, que enumera os documentos de cargas transportados e suas respectivas características de carga e valores de frete.

É gerada pelo Embarcador, com base nos cálculos de frete dos Romaneios de Carga e enviada para o Transportador, que confere e negocia as eventuais divergências.

Tem seu uso opcional e varia de acordo com cada negociação entre Embarcador e Transportador.

A geração das pré-faturas ocorre de acordo com os parâmetros especificados, para cada Transportador (exceto autônomos) da faixa informada, sendo localizados os cálculos de frete sem pré-faturas relacionadas.

Quando as condições definidas nos parâmetros forem atendidas, o sistema gera uma pré-fatura para cada critério de agrupamento informado no **Cadastro do Emitente**, para o qual haja pelo menos um cálculo.

Os *status* (situações) possíveis para a pré-fatura são:

-  Pendente
-  Confirmada
-  Enviada
-  Cancelada

Quando a opção **Calcular Vencimento for Sim**, é somado o **número de dias do prazo** a data de emissão da pré-fatura.

Se o tipo de frequência for **Dias da Semana** é atribuída a data de vencimento com o primeiro dia posterior ao calculado, que seja um dos dias da semana indicados. Se não houver nenhum dia indicado, esta regra é desconsiderada.

Se o tipo de frequência for **Dias do Mês** será atribuída a data de vencimento com o primeiro dia posterior ao calculado, que seja um dos dias do mês indicados. Se não houver nenhum dia informado, esta regra é desconsiderada.

Se a ação para dias **não-úteis** for **Adiar** ou **Antecipar** será atribuído o primeiro dia útil posterior ou anterior ao dia calculado, respectivamente.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Gerar a Pré-fatura

1. Em Frete Embarcador, acesse **Atualizações > Movimentação > Cálculo de Frete > Gerar Pré-faturas**.
2. Na tela **Geração Pré-faturas**, selecione a **Filial** desejada.
3. Clique em **OK**.
4. Na sequência, informe os dados necessários para a geração da pré-fatura.
5. Clique em **Confirmar**.

03. TELA GERAÇÃO PRÉ-FATURAS

Outas Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Gerar	Permite definir os parâmetros necessários para a geração da pré-fatura.
Alterar	Permite acessar a tela Geração Pré-faturas - Alterar , para efetuar uma alteração no registro selecionado.
Visualizar	Permite acessar a tela Geração Pré-faturas - Visualizar , para efetuar uma consulta às informações do registro selecionado.
Outras Ações > Pesquisar	Permite pesquisar as informações sobre as pré-faturas registradas, utilizando filtros específicos para a sua ordenação.
Outras Ações > Atualizar Financeiro ERP	Permite enviar os dados da pré-fatura para atualização no ERP. <i>📘 Importante!</i> A pré-fatura pode gerar um título provisório no Financeiro, para que seja provisionado o valor do frete.
Outras Ações > Desatualiz Financeiro ERP	Permite desatualizar a integração efetuada com o ERP.
Outras Ações > Excluir	Permite excluir o registro selecionado na tela Geração Pré-fatura .
Outras Ações > Anexos	Permite anexar documentos/arquivos que se fizerem necessários ao processo de geração de pré-fatura.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Tipo Geração	Tipo de geração das pré-faturas: Simulação: determina que somente deve ser gerada uma simulação da geração das pré-faturas, não ocorrendo a geração das mesmas. Ao final da execução é aberta uma tela apresentando as pré-faturas com opção de detalhamento dos cálculos relacionados e de efetivação das pré-faturas. Geração: determina que a pré-fatura deve ser gerada quando os parâmetros forem confirmados.
Tipo de Cálculo	Tipos de cálculos a serem considerados para a geração das pré-faturas: - Tipo Normal; - Tipo Compl. Valor; - Tipo Compl. Imposto; - Tipo Reentrega; - Tipo Devolução; - Tipo Redespacho; - Tipo Serviço. <i>📘 Importante!</i> Para que o tipo de cálculo seja considerado, o seu valor deve ser igual a Sim.

04. TABELAS UTILIZADAS

- GWJ - Pré-faturas de Frete
- GWF - Pré-faturas de Frete
- GWH - Documento de Carga do Cálculo de Frete
- GWG - Valores do Cálculo de Frete
- GW1 - Documentos de Carga
- GWU - Trechos do Documento de Carga
- GWB - Unitizadores do Documento de Carga
- GW8 - Itens do Documento de Carga

- G UW - Calendário de Fretes
- G UW - Emitentes de Transporte

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [movimentacao](#) [pre_faturas](#)
[geracao_de_pre_faturas](#) [gfea055](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)