

Gestão à Vista - Visões - GFEMONITOR

Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

01. VISÃO GERAL

A rotina permite a criação/manutenção das Visões e a vinculação dos Monitores a cada Visão, além da própria exibição das Visões de gestão à vista configuradas.

02. REQUISITOS

A rotina foi desenvolvida no framework **PO-UI** e utiliza **APIs REST** para realizar a busca dos dados no Protheus. Dessa forma, é necessário que algumas configurações adicionais sejam feitas no ambiente Protheus. Verifique as configurações necessárias na página [Pré-requisitos / Configuração](#).

-  Esta rotina está disponível a partir da release 12.1.2310, com possibilidade de implantação na release 12.1.2210 a partir da atualização do pacote da expedição de contínua de julho/2023 em [Pacotes de Atualização - PCP - P12](#), incluindo pacote de dicionário. Sem a aplicação deste pacote, a tentativa de executar a rotina PCPMONITOR resultará em erro indicando o dicionário de dados desatualizado.
- Fazer inclusão no menu da rotina PCPMONITOR (função Protheus).
- Local sugerido: menu **Consultas**, sub-menu **Gestão à Vista**, item **Gestão à vista - Visões**.
- Maiores detalhes em [Gestão à Vista](#).

03. VISÕES

As Visões são telas personalizáveis que agrupam diversos Monitores de negócio, de forma a proporcionar rápido acesso às informações pertinentes sobre determinado processo ou local de seu ambiente produtivo.

Configurar Visões

A grid de visões apresenta as seguintes informações:

Código	Descrição
Id	Código numérico que identifica a Visão.
Título	Nome da Visão. Caso a Visão tenha sido criada por outro usuário e o autor tenha compartilhado com você, será exibido um ícone identificando esta situação ( Seguindo).
Proprietário	Usuário responsável pela criação da Visão.
Agrupador	Nome que será utilizado para agrupar as Visões no menu lateral.
Posição	Sequência da Visão no agrupador no menu lateral.
Ações	 Editar Visão  Copiar Visão  Excluir Visão  Adicionar seguidores à Visão  Tornar principal a Visão (quando acionado, a Visão será aberta automaticamente ao acessar a funcionalidade de Gestão à Vista)

Código	Descrição
	🔗 Deixar de seguir a Visão (exibido somente quando você é seguidor de uma determinada Visão)

04. MONITORES

As Visões são telas personalizáveis que agrupam diversos Monitores de negócio, de forma a proporcionar rápido acesso às informações pertinentes sobre determinado processo ou local de seu ambiente produtivo.

Monitores disponíveis

Monitor	Agrupador	Objetivo
Acompanhamento Documentos de Frete - DocFreteBloqueados	GFE	Apresentar um gráfico contendo o número de Documento de Frete bloqueados, dentro de um período configurado.
Monitor de Carregamento - MonitorCarregamento	GFE	Apresentar um gráfico contendo o número de Romaneios conforme seu status de carregamento, dentro de um período configurado.

05. TABELAS UTILIZADAS

- HZB - Visão
- HZC - Visão x Monitor
- HZD - Visão x Monitor x Propriedade
- HZE - Monitor
- HZF - Monitor x Propriedade
- HZG - Visão x Usuário

[documento_de_referencia](#) [protheus](#) [versao_12](#) [newpcp](#)
[gestao_a_vista](#) [totvs_supply_monitor](#)
[supply_log_gfe_calc_frete](#) [gfemonitor](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)