

Monitor Contábil (GFEA094 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - Monitorar os Lançamentos Contábeis dos Documentos de Carga
 - Consultar os Dados da Provisão
- 03. TELA MONITOR CONTÁBIL
 - Outras Ações / Ações Relacionadas
 - Principais Campos e Parâmetros
- 04. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar o monitoramento contábil a partir de uma lista de documentos de carga por trecho.

A lista de documentos de carga é apresentada de acordo com os parâmetros informados. Neste monitoramento não são apresentados os documentos de carga sem trechos pagos.

Para os documentos são apresentadas as seguintes informações: Valor Estimado, Valor Calculado, Valor Rateio Despesa, Valor Rateio Impostos, Valor Lancto Despesa, Valor Lancto Impostos.

Para facilitar o monitoramento existem duas colunas que funcionam como semáforos, identificando a situação do documento de carga e a situação dos valores por intermédio da utilização de cores.

A primeira coluna indica a situação do **documento de carga**, sendo que nela podem ser apresentadas as seguintes situações:

-  **Sem Cálculo** - indica que o documento de carga que não possui cálculo.
-  **Estimado** - indica que o documento de carga possui somente cálculo de estimativa.
-  **Calculado** - indica que o documento de carga possui cálculos de romaneio e não foi atualizado no **Financeiro**.
-  **Realizado** - indica que o documento de carga já está atualizado no **Financeiro**.

A segunda coluna indica a situação dos **valores**, identificando os documentos de carga que possuem ou não divergências entre a situação do cálculo e os lançamentos contábeis relacionados.

Nesta coluna podem ser apresentadas as seguintes situações:

-  Lançamentos Divergentes
-  Lançamentos OK

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Monitorar os Lançamentos Contábeis dos Documentos de Carga

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Movimentação > Contabilização > Monitor Contábil**.
2. Na tela **Parâmetros**, informe os dados necessários, observando:
 - a. As datas informadas serão em relação à posição do documento de carga daquele período. Logo, serão avaliadas as datas dos cálculos de frete, documento de frete e documento de carga.
 - b. Atente as opções de **situação de cálculo** e **situação de lançamento** para obter um resultado mais específico.
3. Clique em **OK**.
4. Clique em **Visualizar**, para visualizar as informações do documento de carga,

Consultar os Dados da Provisão

1. Na tela **Monitor Contábil**, clique em **Outras Ações > Dados Provisão**.

03. TELA MONITOR CONTÁBIL

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Parâmetros	Permite acessar a rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000A), a qual é composta por três colunas Código Filial, Nome Filial (tabela SM0 - Filiais) e Código Emitente (tabela GU3 - Emitentes), sendo que apenas o Código do Emitente é editável. Importante! Este relacionamento é opcional e deve ser utilizado quando no ERP Protheus existir o mesmo CNPJ cadastrado para Filiais diferentes, permitindo assim identificar o emitente correspondente no Frete Embarcador.
Visualizar	Permite acessar a tela Monitor Contábil - Visualização , a qual permite visualizar as informações do documento de carga previamente selecionado.
Dados Provisão	Permite acessar a tela Provisão , a qual apresenta na parte superior uma lista com os Rateios de Frete de Cálculos de Frete do Documento de Carga. Na parte inferior a informação é dividida em três abas, que apresentam os Lotes de Provisão, os Lançamentos Contábeis e os Lotes de Estorno relacionados aos Cálculos de Frete desses Rateios de Frete.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Filial de / Filial até	Códigos inicial e final das Filiais que devem ser consideradas para o monitoramento.
Período de	Data final de avaliação dos documentos de carga, cálculos de frete e documentos de frete relacionados.
Situação Cálculo	Determina a situação dos cálculos que devem ser considerados para apresentação no monitoramento contábil: Todos - documentos de carga com ou sem cálculo no período. Estimado - documentos de carga que possuem somente Cálculo de Estimativa. Calculado - documentos de carga que possuem Cálculos de Romaneio e não possuem Financeiro atualizado. Realizado - documentos de carga que possuem o Financeiro atualizado. Sem Cálculo - documentos de carga que não possuem cálculo.
Situação Lançamentos	Determina a situação dos lançamentos que devem ser considerados para apresentação no monitoramento contábil: Todos Com Divergência - documentos de carga que possuem divergências entre a situação do cálculo e os lançamentos contábeis relacionados. Sem Divergência - documentos de carga que não possuem divergências entre a situação do cálculo e os lançamentos contábeis relacionados.

04. TABELAS UTILIZADAS

- GWU - Trechos do Itinerário
- GWM - Rateio Contábil de Frete
- GXE - Lotes de Provisão
- GWA - Lançamento Contábil
- GW3 - Documento de Frete

documento_de_referencia totvs_logistica_frete_embarcador
 frete_embarcador sigagfe gestao_de_frete_embarcador
 bra supply_log_gfe_calc_frete menu_do_produto
 atualizacoes movimentacao contabilizacao
 monitor_contabil gfea094 versao_12



	Política de privacidade	Termos de uso
--	---	-----------------------------------