

Monitor de Liberação de Documentos de Carga (GFEX101 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Monitorar os Documentos de Carga Recebidos do ERP

Validar o Documento de Carga Recebido no ERP

Cadastrar um Schedule do Monitor de Documento de Carga

03. TELA MONITOR DE LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CARGA

Outras Ações / Ações Relacionadas

04. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite monitorar todos os documentos de cargas que são provenientes da integração com o ERP e que estão com a situação **Bloqueada**.

A situação **Bloqueada** é padrão para todos os documentos importados do ERP, sendo necessário efetuar a sua validação por intermédio dessa rotina.

Caso na validação seja apresentado alguma inconsistência é necessário efetuar a manutenção do registro no ERP e fazer um novo envio para o SIGAGFE.

É recomendável que seja cadastrado um *schedule* para automatizar o processo de validação dos documentos de carga, permanecendo essa função voltada ao monitoramento dos documentos que apresentaram alguma inconsistência.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Monitorar os Documentos de Carga Recebidos do ERP

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Integrações > ERP > Monitor Doc Carga**.
2. Na tela principal são apresentados todos os documentos de carga que foram consistidos durante a integração.

Validar o Documento de Carga Recebido no ERP

1. Na tela principal são apresentados todos os documentos de carga que foram consistidos durante a integração.
2. Selecione o registro a ser validado.
3. Clique em **Ações Relacionadas > Validar Registro**.
4. Caso queira, também é possível validar todos os registros apresentados em tela.
5. Se não for possível validar o registro será apresentada uma tela com as inconsistências encontradas.

Cadastrar um Schedule do Monitor de Documento de Carga

1. No Configurador (SIGACFG, clique na opção **Schedule**.
2. Na opção **Schedule**, gere um novo agendamento dentro na opção **Agendamento > Cadastro**.
3. Na rotina **GFEX101SCH**, no campo **Rotina**, inicie o módulo **78 – Frete Embarcador** no campo **Módulo**.
4. Selecione também as **empresas** e **filiais** nas quais a rotina será executada.
5. Na opção **Recorrência** selecione **Sempre Ativo**.
6. O **Agent** deve estar configurado corretamente e é necessário ter as licenças disponíveis para o **Schedule**.
7. O Datasul deve estar configurada corretamente, por intermédio da rotina **Parâmetro de Integração (CD0089)**.

03. TELA MONITOR DE LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CARGA

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Visualizar	Permite abrir a visualização dos detalhes do documento selecionado.

Ação	Descrição
Alterar	Permite alterar o documento de carga selecionado. Essa opção deve ser utilizada para atender a alguma contingência vinda da integração com o ERP.
Validar Todos	Permite passar todos os registros listados em tela pelo processo de validação do documento de carga. Caso seja validado, este deixa de ser apresentado nessa tela e segue o fluxo normal. Caso não seja validado, continua bloqueado e é apresentada uma tela com a inconsistência encontrada.
Validar Registro	Permite que o registro selecionado passe pelo processo de validação do documento de carga. Caso seja validado, este deixa de ser apresentado nessa tela e segue o fluxo normal. Caso não seja validado, continua bloqueado e é apresentada uma tela com a inconsistência encontrada.
Erros	Permite consultar as consistências encontradas para o registro selecionado.

04. TABELAS UTILIZADAS

- GWN - Romaneio de Carga
- GV3 - Tipos de Veículo
- GV4 - Tipos de Operação
- GU8 - Veículos
- GUU - Motoristas
- GU3 - Emitentes de Transporte
- GU7 - Cidades
- GUB - Classificações de Frete

documento_de_referencia totvs_logistica_frete_embarcador
frete_embarcador sigagfe gestao_de_frete_embarcador
bra supply_log_gfe_calc_frete menu_do_produto
atualizacoes integracoes erp
monitor_de_liberacao_de_documentos_de_carga gfex101
versao_12



Política de
privacidade

Termos
de uso