

Regiões (GFEA021 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - [Cadastrar um Registro](#)
 - [Alterar as Informações do Registro Cadastrado](#)
 - [Copiar um Registro Cadastrado](#)
 - [Excluir um Registro Cadastrado](#)
- 03. TELA CADASTRO DE REGIÕES
 - [Outras Ações / Ações Relacionadas](#)
- 04. TELA TIPO DA OCORRÊNCIA - INCLUIR
 - [Outras Ações / Ações Relacionadas](#)
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 05. TELA REGIÕES - INCLUIR - ABA CIDADES
- 06. TELA REGIÕES - INCLUIR - ABA FAIXAS DE CEP
- 07. TELA REGIÕES - INCLUIR - ABA REGIÕES
- 08. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite agrupar as cidades que são utilizadas na criação de rotas nas tabelas de fretes.

Nesse cadastro são registradas as informações importantes que permitem ao sistema identificar qual Cidade, faixa de códigos de endereçamento postal ou regiões pertencem a uma determinada região.

Uma região pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta, em virtude de determinadas características.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar um Registro

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Regiões**.
2. Na tela **Cadastro de Regiões**, clique em **Incluir**.
3. Na tela **Regiões - Incluir**, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
4. Clique em **Confirmar**.

Alterar as Informações do Registro Cadastrado

1. Na tela **Cadastro de Regiões**, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
2. Clique em **Alterar**.
3. Na tela **Regiões - Alterar**, efetue a alteração necessária.
4. Clique em **Confirmar**.

Copiar um Registro Cadastrado

1. Na tela **Cadastro de Regiões**, selecione o registro cujas informações servirão de referência para a criação de um novo registro.
2. Clique em **Outras Ações > Copiar**.
3. Na tela **Regiões - Copiar**, atualize os campos para o novo registro.
4. Clique em **Confirmar**.

Excluir um Registro Cadastrado

1. Na tela **Cadastro de Regiões**, selecione o registro cujas informações serão eliminadas.
2. Clique em **Outras Ações > Excluir**.
3. Em seguida será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
4. Clique em **Confirmar**.

03. TELA CADASTRO DE REGIÕES

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Permite acessar a tela Regiões - Incluir, para cadastrar um novo registro. Importante! Ao confirmar a inclusão de região é verificado como está definido o parâmetro Regionalização (MV_TIPREG), configurado na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Tabela de Frete: - Quando parametrizado com a opção 1 - de Terceiros, permite Cidades ou faixas de CEP em mais de uma região. - Quando parametrizado com a opção 2 - Própria, não permite Cidades ou faixas de CEP em mais de uma região. - Quando o parâmetro não estiver cadastrado ou não possuir valor definido, o comportamento do sistema é equivalente a opção 1 - de Terceiros.
Alterar	Permite acessar a tela Regiões - Alterar , para efetuar uma alteração no registro selecionado.
Visualizar	Permite acessar a tela Regiões - Visualizar , para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado.
Outras Ações > Pesquisar	Permite pesquisar as informações sobre as regiões, utilizando filtros específicos para a sua ordenação.
Outras Ações > Excluir	Permite excluir o registro selecionado na tela Cadastro de Regiões. Importante! Esta operação não poderá ser desfeita após ser confirmada.
Outras Ações > Copiar	Permite acessar a tela Regiões - Copiar , para gerar um novo registro à partir de um registro já existente no sistema.

04. TELA TIPO DA OCORRÊNCIA - INCLUIR

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Outras Ações > Relacionar Cidades	Permite efetuar o relacionamento simplificado de Cidades x Região.
Outras Ações > Relacionar Regiões	Permite efetuar o relacionamento simplificado de regiões.
Outras Ações > Consultar Cidade	Permite visualizar as informações relativas a Cidade selecionada.
Outras Ações > Consultar Região	Permite visualizar as informações relativas a Região selecionada.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Região	Código que será utilizado para identificar a região.
Nome	Nome que será utilizado para identificar a região.
Estado	Código do Estado (UF) no qual a região está localizada.
País	Código do País ao qual a região e o Estado pertencem.
Sigla	Sigla utilizada para identificar a região.
Importante!	

Campo	Descrição
	A sigla pode ser formada por até 5 (cinco) caracteres alfanuméricos.
Demais Cid?	Indica se as demais Cidades com a mesma UF (Unidade da Federação) da região, que não estão cadastradas em outra região, devem ser consideradas como Cidades da região dentro de uma determinada tabela de frete. As opções disponíveis são: 1 - Sim; 2 - Não. Importante! Somente uma região de uma mesma UF (Unidade da Federação) pode ser parametrizada como Demais Cid.
Situação	Indica a situação desse cadastro: 1 - Ativo; 2 - Inativo. Importante! - Na inclusão do cadastro de região, esse campo permanece desabilitado, pois o campo Situação automaticamente é configurado como 1 - Ativo. - Após a inclusão desse cadastro, por meio da opção Alterar é possível modificar a sua situação para 2 - Inativo. - Quando a região está inativa, esta não é considerada, não sendo utilizada nas movimentações do sistema.
ZT Cockpit	Código da zona de transporte correspondente no Cockpit Logístico. Importante! - Este campo somente é habilitado quando há integração com o Cockpit Logístico. - A configuração da integração do SIGAGFE com o Cockpit Logístico é efetuada pela rotina Parâmetros Integração (GFEX003).

05. TELA REGIÕES - INCLUIR - ABA CIDADES

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Cidade	Código da Cidade registrada no sistema que podem ser relacionadas a sua respectiva região.

06. TELA REGIÕES - INCLUIR - ABA FAIXAS DE CEP

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
CEP Inicial / CEP Final	Códigos de Endereçamento Postal (CEP), inicial e final, para estabelecer a faixa de CEP que será relacionada com a região.

07. TELA REGIÕES - INCLUIR - ABA REGIÕES

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Regiões	Códigos das regiões que serão relacionadas entre si.

08. TABELAS UTILIZADAS

- GU9 - Regiões

- GU7 - Cidades
- GUA - Regiões x Cidades
- GUL - Regiões x Faixas de CEP
- 12 - Unidades de Federação

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [cadastros](#) [regioes](#) [gfea021](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)