

Serviços WS REST Outros

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Conteúdo

- 1 [Conteúdo](#)
- 2 [Objetivo](#)
- 3 [Serviços Disponíveis](#)
- 4 [Pré-requisitos para Utilização](#)
- 5 [Conteúdos Relacionados](#)

Objetivo

Para os usuários que possuem algum aplicativo customizado, e que precisam realizar um acesso no produto Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), foi disponibilizado o método Web Service REST.

Para utilização, é necessário a atualização do produto e a configuração do Web Service REST, conforme descrito nos pré-requisitos.


Serviços Disponíveis

 **Importante**
Para a versão 12.1.33 ou superior, o ambiente Protheus passa a considerar como padrão para acesso as APIs a segurança do tipo básica. Com essa característica, é necessário o envio no cabeçalho da requisição da propriedade "Authorization" com o valor contendo "Basic " mais a informação de usuário:senha convertido em BASE64. Caso essa informação não seja enviado, as APIs irão retornar erro de autenticação.

Serviço	Descrição	GET	POST	PUT	DELETE
FreightCalculation	Cálculo de Romaneio	X	X		
DocumentBurdenCancelation	Cancelamento de Documento de Carga	X	X		
FreightSimulation	Simulação de Frete	X	X		
FreightRelease	Liberação de Romaneio	X	X		

Pré-requisitos para Utilização

- Atualização do Microsiga Protheus com versão igual ou superior a 12.1.17.
- Atualização da Build 131227a a partir da versão 13.2.3.6.
- Configuração do AppServer para disponibilizar as rotinas publicadas com o Web Service REST.
 - No link <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=185748193> é possível encontrar todas as configurações necessárias.
- Após a configuração do Web Service REST, ao executar o appserver via console, será apresentada uma mensagem, informando que o Web Service REST está habilitado, vide imagem abaixo.



```
[INFO ][SERVER] [Thread 6104] Application Server started on port 12114
[11/10/2017 16:02:56] Server started.
Starting Job [HTTPJOB]
*** Loading dbapi.dll
HTTPV11 is enabled
HTTPV11 is ready.
Listening port 8020
URL Paths /rest

  REST

Loading Ctree Local [ctreestd.dll]
```

- Em seguida, acesse o servidor onde está o appserver, informando a porta.
 - Exemplo: Servidor:0000/rest
- Pelo navegador de Internet, é possível visualizar todos os serviços disponíveis:

TOTVS - RESTful API

Version 1.15.0717
Path http://localhost:9064/rest
Services 54

API's List

WSCNTA121	/WSCNTA121/ [GET_MEASUREMENTS PUT_UPDATEDOC]
WSCNTA300	/WSCNTA300/ [GET_BALANCEDT]
CRMMUSERROLES	/CRMMUSERROLES/ [GET]
CRMMOPPORTUNITIES	/CRMMOPPORTUNITIES/ [GET PUT]
CRMMCONTACTS	/CRMMCONTACTS/ [DELETE GET POST PUT]
CRMMENTITYXCONTACTS	/CRMMENTITYXCONTACTS/ [DELETE GET POST]
CRMMOPPORTUNITYCONTACT	/CRMMOPPORTUNITYCONTACT/ [DELETE POST PUT]
CRMMCONTACTPOSITION	/CRMMCONTACTPOSITION/ [GET]
CRMMPHONEDDI	/CRMMPHONEDDI/ [GET]
CRMMENTITIES	/CRMMENTITIES/ [GET]
CRMMOBILE	/CRMMOBILE/ [GET]
TOTVSEAI	/TOTVSEAI/ [DELETE_FILTER GET_APPS POST_APPSCONF PUT_FILTER]
ESTABLISHMENT	/ESTABLISHMENT/ [GET]
FLOWPRODUCTION	/FLOWPRODUCTION/ [GET]
FREIGHTCALCULATION	/FREIGHTCALCULATION/ [GET POST]
DOCUMENTBURDENCANCELATIO	/DOCUMENTBURDENCANCELATION/ [GET POST]
FREIGHTSIMULATION	/FREIGHTSIMULATION/ [GET POST]

Conteúdos Relacionados

[Simulação de Frete - FreightSimulations](#)

[Cálculo de Romaneio - FreightCalculations](#)

[Cancelamento de Documento de Carga - DocumentBurdenCancelations](#)

[Liberação de Romaneio - FreightRelease - API REST](#)

[FWRestModel - API RESTful dos modelos de dados do Protheus](#)

[documento_de_referencia](#) [logistica](#) [sigagfe](#) [versao_12](#) [bra](#)
[servicos_ws_rest](#)



Política de
privacidade

Termos de
uso