

Sincroniz. Protheus. (GFEM011 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - Efetuar a Carga de Dados no SIGAGFE
- 03. TELA CARGA DE DADOS GFE
 - Outras Ações / Ações Relacionadas
 - Principais Campos e Parâmetros
- 04. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar a carga inicial do SIGAGFE, quando este estiver parametrizado para estar integrado com o ERP Protheus via modo **Direto**, permitindo assim que as informações tratadas na integração sejam as mesmas entre o ERP Protheus e o SIGAGFE.

Durante a carga, essa rotina gera apenas os registros cujo correspondente no SIGAGFE ainda não exista. Por este motivo, recomenda-se usá-la quando for iniciada a utilização do SIGAGFE em uma base de dados já existente do ERP.

Caso o modo de integração não seja Direto, mas seja **EAI** e **ESB**, a rotina a ser utilizada para a carga inicial é a [Carga de Dados GFE - EAI e ESB \(OMSM010\)](#).

Para mais informações dos dados utilizados nas integrações realizadas através do sincronizador Protheus, consultar o documento de integração a seguir:

[DI Integração Protheus x GFE.](#)

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Efetuar a Carga de Dados no SIGAGFE

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações>Integrações>Erp>Sincroniz. Protheus**.
2. O Sistema apresenta tela **Carga de Dados GFE** com as tabelas/rotinas disponíveis para a integração.
3. Assinale as tabelas/rotinas a serem consideradas para carregar os dados no SIGAGFE.
4. Clique em **Processar**.

03. TELA CARGA DE DADOS GFE

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
NFS Pend	Permite acessar a rotina Notas Fiscais de Saída Pendentes (OMSM012) , para consultar e enviar para uma nova integração as Notas Fiscais de Saída que não integraram com o SIGAGFE, por alguma inconsistência de validação ocorrida.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Situação	Apresenta, por meio de cores, a situação da aplicação de filtro para a Tabela/Rotina:  Filtrado  Sem Filtro
Tabela	Lista de tabelas do ERP Protheus, disponíveis para carga de dados no SIGAGFE.

Campo	Descrição
Rotina	Lista de rotinas relacionadas as tabelas do ERP Protheus, disponíveis para carga de dados no SIGAGFE.

Parâmetro	Descrição
MV_GFECTRI	Habilita o uso de consulta de configurações de tributos através do configurador de tributos para integrações de Notas Fiscais ao GFE. Ao possuir esse parâmetro como falso, as informações da TES são utilizadas para determinar a informação crédito de PIS/COFINS dos itens. Ao ativar esse parâmetro como verdadeiro, a informação que passa a ser utilizada a regra do configurador de tributo relacionada a nota fiscal faturada.

04. TABELAS UTILIZADAS

- SA1 – Clientes
- SA2 – Fornecedores
- DA3 – Veículos
- DA4 – Motoristas
- SA4 – Transportadores
- CC2 – Municípios
- DUT – Tipo de Veículos
- CTT – Centro de Custo
- CT1 – Plano de Contas
- SF2 – Notas Fiscais de Saída
- SF1 – Documentos de Entrada
- SD1 – Itens das NF de Entrada
- SD2 – Itens de Venda da NF
- DAK – Cargas1
- GU3 – Emitentes
- GV3 – Tipos de Veículo
- GU7 – Municípios
- GUH – Centros de Custo
- GUE – Contas Contábeis
- GUU – Motoristas
- GU8 – Veículos
- GW1 – Documentos de Carga
- GW8 – Itens do Documento de Carga
- GWU – Trechos do Itinerário
- GWN – Romaneio
- GW0 – Tabela Genérica Movimentação
- GW2 – Contrato com Autônomos
- GW3 – Documentos de Frete
- GW4 – Doctos Carga dos Doctos Frete
- GW6 – Fatura de Frete
- GW7 – Rateio Contábil Fatura
- GW9 – Rateio Contábil Contrato
- GWJ – Pré-faturas de Frete
- GWK – Rateio Contábil Pré-fatura

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[carga_de_dados_gfe](#) [direta](#) [versao_12](#) [gfem011](#)
[integracoes](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso