

Logística - Linha Protheus - GFE - Data Prevista da Entrega

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:40 min**

Dúvida

Como é gerada a Data Prevista da Entrega no **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

Podemos fazer uma comparação através do **Relatório de Entregas - GFER060**, comparando a data de previsão de entrega que vem do **ERP - Enterprise Resource Planning** em relação a data calculada no **SIGAGFE**.

1- **Data de Previsão de Entrega** no cabeçalho do Documento de Carga tem origem no **ERP**. A **Data de Previsão de Entrega** que está no cabeçalho do **Documento de Carga** é gravada somente quando utilizado o **ERP Datasul**. Ela tem sua origem no **Pedido de Venda**, quando a data for informada no pedido. Quando utilizado o ERP Protheus, essa data não será gravada. Se não for informada, não será possível fazer nenhuma comparação através do relatório **GFER060**.

2- **Data de Previsão de Entrega** no trecho do Documento de Carga.
Primeiro será gravada a data de previsão de entrega no **Cálculo do Romaneio**. Na tabela de frete deve-se indicar se o cálculo de prazos tem origem no **Cadastro de Prazos e Distâncias - GFEA019** ou da tabela de fretes.

No cálculo do **Romaneio** a data base é a data do cálculo, ou seja, a data corrente.

No trecho do **Documento de carga** será gravada a data de previsão, conforme a data que estiver no cálculo. Porém, a gravação ocorre quando é feita a **liberação do Romaneio**. Na **Liberação do Romaneio** o Sistema refaz o cálculo com base na data de liberação informada - que é a data de saída real da mercadoria.

Saiba mais

Para mais informações sobre a forma definir o **Prazo de Entrega**, veja o *link*:

[Logística - Linha Protheus - GFE - Definição do Prazo de Entrega no Romaneio de Carga](#)