

Logística - Linha Protheus - GFE - Exportar dados de tabelas do SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como exportar dados de tabelas do **SIGAGFE**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

Além da exportação de dados que o **SIGAGFE** permite realizar via programa **U_GFES001** é possível exportar outras tabelas conforme o passo a passo:

1. Abrir o **APSDU**. Utilizando o mesmo link de acesso ao **SIGAGFE**, colocar a palavra **APSDU** no campo **Programa inicial**;
2. Acessar o Sistema com o mesmo **usuário e senha** utilizado para se acessar o **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**;
3. Utilizar a opção **Arquivo, Abrir, Driver: Top Connect e OK**;
4. Na **tela de Conexão** confirmar com um **OK** onde serão listadas todas as tabelas do **Banco de Dados**;
5. Na **tela de Tabelas** digitar o nome da tabela que queira exportar no campo **Procurar**, exemplo **GU3010** em maiúsculo, dar um **Tab** onde deverá posicionar na tabela em questão e confirmar no **OK**. Neste ponto **a tabela será aberta**;
6. Após a tabela estar aberta, executar a opção **Útil, Copiar para** e pressionar **OK**.
O arquivo será gerado sempre no diretório padrão **system** com nome igual da tabela acrescido do algum diferencial, por exemplo o valor **1**. Neste exemplo **GU30101.DTC**, no formato **DTC**. Caso deseje, pode alterar esse caminho para uma nova pasta, onde ficará mais fácil buscar as informações.

Importante

As tabelas do **Protheus** sempre são identificadas com os 3 primeiros caracteres.

Neste exemplo a tabela é a **GU3**.

Os caracteres complementares **010** indicam o **Grupo de Empresa** no qual a tabela pertence que neste exemplo é **01** acrescido do caractere **0** que é **sempre fixo**.

Saiba mais

Para obter informações sobre como exportar dados do **SIGAGFE** via programa **U_GFES001**, acesse o [link: Logística - Linha Protheus - GFE - Extrair dados do SIGAGFE](#)