

Logística - Linha Protheus - GFE - Gravação da Quantidade de Volumes no Documento de Carga do SIGAGFE, quando integrado do ERP Protheus

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 min

Dúvida

Como é gravada a **Quantidade de Volumes** no **Documento de Carga** do **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**, quando é integrado por uma nota do **ERP - Enterprise Resource Planning Protheus**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões.

Solução

A gravação do campo de **Qtde Volumes - GW1_QTVOL** do **GFEA044 - Documento de Carga** é sempre realizada dentro da rotina do **SIGAGFE** e ocorre da seguinte maneira:

- Primeiro, se tiver **Unitizador** no **Documento de Carga**, o Sistema soma as quantidades de todos os **Unitizadores** e grava no campo **Qtde Volumes** do **Documento de Carga**.
- Se não tiver **Unitizador**, o Sistema soma as quantidades dos **Itens** do **Documento de Carga** e grava no campo **Qtde Volumes** do **Documento de Carga**.

Os **Unitizadores** tem impacto sobre a gravação do campo. Os **Unitizadores** do **SIGAGFE** correspondem ao campos de **Espécie** que estão na **Nota de Saída** ou **Entrada** do **ERP Protheus**. Cada **Espécie** é um **Unitizador** no **Documento de Carga**. Se a **Espécie** não estiver cadastrada como **Unitizador** no **SIGAGFE**, não vai ocorrer nenhuma mensagem de validação no momento da integração, mas também não será gravado o **Unitizador** no **Documento de Carga**, fazendo com que o Sistema considere a soma das quantidades dos **Itens** para gravação da **Quantidade de Volumes**.

Importante

Como informado acima, não é o **ERP Protheus** que alimenta o campo **Qtde Volumes**, é o **SIGAGFE**.