

Logística - Linha Protheus - GFE - Licenças no GFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Dúvida

Como funciona o licenciamento do **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador?**

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

O licenciamento para uso dos processos e funcionalidades do SIGAGFE é similar aos diversos módulos da linha Protheus. **As licenças necessárias para uso do produto variam de acordo com o escopo que o cliente utiliza** e iremos no decorrer deste documento explicar todos os cenários possíveis.

Para o SIGAGFE basicamente temos dois tipos de licenças, conforme descritas abaixo.

- **Licença TOTVS TEC (DbAccess)**

É uma licença que é aplicada a cada vez que existe um usuário realizando algum processo no sistema que execute comandos no banco de dados. Logo será necessário para usar o módulo **SIGAGFE**.

- **Licença de Produto**

Para usufruir de todos os recursos disponíveis no SIGAGFE, é necessário ao cliente possuir alguma das licenças listadas abaixo, caso a empresa já possua essas licenças, o SIGAGFE passará também a consumi-las; caso não possua, haverá a necessidade de novas aquisições. (Toda vez que uma rotina é acessada pelo menu do SIGAGFE uma licença será consumida).

1. 4138 - Frete Embarcador.
2. 4016 - ID Intera Completao.
3. 4017 - ID Intera 2018.
4. 4032 - Totvs Intera D&L.
5. 4039 - Totvs Intera Datasul Supply Chain.
6. 4046 - National Platform ID Industry.
7. 4047 - National Platform Industry.
8. 4000 - TOTVS Full.

Como funciona o consumo das licenças pelo SIGAGFE (Módulo 78) ?

As licenças são consumidas por conexão de usuário respeitando a ordem hierárquica de **licenças de produto** disponíveis, seguindo a sequência da lista já exibida acima. Caso não encontre a

próxima será feita busca da posterior, até finalizar a sequencia.

Exemplo: Em um ambiente que possua 10 licenças de Frete Embarcador e 10 de ID Intera Completão, os 10 primeiros usuários a se conectarem consomem as licenças do Frete Embarcador e os próximos as licenças do ID Intera Completão, e o 21º somente consegue acessar quando houver uma licença disponível, ou do Frete Embarcador ou do ID Intera Completão.

Quais licenças são necessárias para uso do SIGAGFE?

O SIGAGFE tem por característica realizar integrações via WS (Web Service) com outros sistemas(TOTVS e/ou Não TOTVS), é importante separarmos aqui a necessidade de consumo de licenças para uso do produto (acessar rotinas pelo menu) e necessidade de consumo de licenças para integração com outros sistemas, mais detalhes abaixo:

Utilizando a Integração via WS (Web Service) do SIGAGFE com ERPs TOTVS Datasul:

Neste contexto **não devem ser consumidas licenças de produto**, ou seja, realizando a configuração do serviço SOAP **exatamente conforme orientado abaixo**, mesmo com o serviço SOAP em execução nenhuma licença deverá ser consumida:

1. Deve-se configurar o serviço SOAP do SIGAGFE seguindo a documentação a seguir: [Logística - Linha Protheus - GFE - Configuração do Web Service para integração do Datasul com o SIGAGFE](#)
2. Realizando a configuração citada na documentação anterior **tenha muita atenção** com a chave "GFEPREPREIN" no appserver.ini, conforme a documentação acima orienta, essa chave precisa ser usada no seu servidor, caso contrário serão consumidas licenças de produto ao fazer a integração dos dados do ERP Datasul com o Protheus;
3. Sempre que o SOAP estiver com a chave "PREPREIN" configurada será consumida 1 licença para cada empresa/filial x instâncias (chave Instances) configurada no "appserver.ini". Caso não queira o consumo de licenças na integração do Datasul com o SIGAGFE, utilize o "GFEPREPREIN" conforme explicação no seguinte link: [Logística - Linha Protheus - GFE - Consumo de licenças na integração do Datasul x SIGAGFE](#);

Utilizando a Integração via WS (Web Service) do SIGAGFE com outros sistemas não TOTVS:

Neste contexto o cliente precisará possuir licenças TOTVS I, Licença TOTVS TEC (DbAccess) e licença de produto disponível para o SIGAGFE.

 **Atenção:** Para integrações que não são realizadas através de serviço WS(Web Service) não se aplicam as regras acima.

Navegando pelo Menu do SIGAGFE

Sempre que o usuário realizar o LOGIN no SIGAGFE (Módulo 78 do ERP Protheus) e **acessar qualquer rotina de menu será consumida 1 licença de produto.**

Importante

Cabe a empresa avaliar a quantidade de licenças disponíveis para uso dos produtos já contratados, e se necessário providenciar novas aquisições para utilizar também o SIGAGFE.

Saiba mais

[**MP - FRAME - Conceito do consumo de licenças Totvs I**](#)

[**Logística - Linha Protheus - GFE - Autenticação do Web Service de integração do Datasul x SIGAGFE**](#)

[**Logística - Linha Protheus - GFE - Consumo de licenças na integração do Datasul x SIGAGFE**](#)

[**Logística - Linha Protheus - GFE - Configuração do Web Service para integração do Datasul com o SIGAGFE**](#)