

Logística - Linha Protheus - GFE - Log de cálculo do Frete

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como gerar o *log* de cálculo do frete no cálculo do romaneio ou simulação de frete?


Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

O arquivo de *log* do cálculo, também conhecido como memória de cálculo, tem o objetivo de apresentar detalhes a respeito da composição do valor do frete. O *log* é gerado no cálculo do romaneio ou na simulação de frete.

Para habilitar o *log* acesse o programa **Parâmetros Módulo - GFEX000**, na aba **Cálculo**, altere o campo **Gera Log de cálculo** para **Sim**. O nome do parâmetro é **MV_LOGCALC - Gerar Log de Cálculo**.



Parâmetros - Frete Embarcador

Expedição/Recebim	Pátio/Portaria	Tabela de Frete	Cálculo de Frete	Pré-faturas	Doc Frete/Fatura	Auditoria de Frete	Contrato Autônomo	Contabilização	Totvs Colaboração	Integração EDI
1 - Alertar						1 - Sim			1 - Trechos do Itinerário	
Unidade de Medida para Quilogramas						Imp Retido Componente			Gera log de cálculo?	
KG						1 - Manter			1 - Sim	
Ajuste Cálculo com Documento Frete e/ou Lote de Provisão						Documento de Carga X Documento de Frete				
1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão						2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado				

Na mesma pasta informe o **Diretório de Log**. O nome do parâmetro é **MV_DRTLOG - Diretório Log**:

Parâmetros - Frete Embarcador

Expedição/Recebm

Pátio/Portaria

Tabela de Frete

Cálculo de Frete

Pré-faturas

Doc Frete/Fatura

Auditoria de Frete

Contrato Autônomo

Contabilizaç

1 - Manter

▼

Log

Diretório LOG

\\LOGGFE\

Adicional de Frete

Valor Baseado em

Valor Baseado em

Caso esses parâmetros não estiverem definidos corretamente, a memória de cálculo não será apresentada. Ao clicar no botão **Detalhes** para visualizar a **Memória de Cálculo**, haverá a mensagem: **O Sistema está parametrizado para não gerar arquivo de log.**

Resumo - Memória de Cálculo

Cálculos

✓ Romaneio 10595009 - Total: 5.505,00

Detalhes

Romaneio 10595009 calculado com sucesso.

Detalhes

Visu. Calc

Salvar

Imprimir

Fechar

Resumo - Memória de Cálculo	
Cálculos	Detalhes
 Romaneio 10595009 - Total: 5.505,00	Romaneio 10595009 calculado com sucesso.

Memória de Cálculo
O sistema está parametrizado para não gerar arquivo de log

Detalhes

Visu. Calc

Salvar

Imprimir

Fechar

Importante

Caso seja utilizada alguma rotina do **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador** no *Schedule* ou seja utilizado algum **WebService** do **SIGAGFE**, o conteúdo do campo **Diretório LOG** deve ser um diretório que esteja abaixo da variável de ambiente **ROOTPATH**, informada no arquivo **appserver.ini**.

- Exemplo que **funciona**:
 - **ROOTPATH=c:\Microsiga\protheus_data.12.1.17**
No **Diretório LOG** informe **\LogGFE**.
O arquivo será gerado abaixo do caminho
c:\Microsiga\protheus_data.12.1.17\LogGFE
- Exemplo que **não funciona**:
 - **ROOTPATH=c:\Microsiga\protheus_data.12.1.17**
 - No **Diretório LOG** informe **c:\temp**

- Veja que o diretório não está abaixo do **rootpath**. Nesse caso não será gerado o *log* corretamente.