

Logística - Linha Protheus - GFE - Tipos de status utilizados no documento de carga

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Quais são os tipos de *status* utilizados no **Documento de Carga**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões.

Solução

Seguem abaixo os **Tipos de Status** utilizados na rotina **Documento de Carga - GFEA044**:

- **Digitado:** É alterado ao incluir **Documento de Carga** pelo **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**;
- **Bloqueado:** É alterado ao acessar a opção **Bloquear** em ações relacionadas do **Documento de Carga**, para documentos com *status* **Digitados** ou **Liberados**; também fica nesse *status* quando a nota fiscal é integrada pelo **ERP - Enterprise Resource Planning Datasul** para o **SIGAGFE**.
- **Liberado:** É alterado ao acessar a opção **Liberar** em ações relacionadas do **Documento de Carga** ou quando **Documento de Carga** é integrado pelo **ERP - Enterprise Resource Planning** e não possui carga vinculada, **Romaneio**;
- **Embarcado:** É alterado ao vincular um **Romaneio de Carga** ou ao integrar a **Nota Fiscal** do **ERP** que esteja vinculada a uma **Carga/Embarque**;
- **Entregue:** É alterado ao lançar a **Data de Entrega** pela rotina **Registrar entrega** ou pela **Ocorrência** do tipo **Entrega**;
- **Retornado:** É alterado ao aprovar uma **Ocorrência** do tipo **Devolução Total**, onde os campos do **Tipo de Ocorrência** estão configurados conforme abaixo:
 - A. Evento - GU5_EVENTO: 1=Calculo
 - B. Tipo Cálculo - GU5_TPCALC: 2=Retorno
 - C. Dev. Total - GU5_DEVTOT: 1=Sim
- **Cancelado:** É alterado ao **Cancelar** a **Nota Fiscal** quando **Documento de Carga** é gerado pelo **ERP** ou ao **Cancelar** o **Documento de Carga**, em **Ações Relacionadas > Cancelar**, quando gerada pelo **SIGAGFE**.
- **Sinistrado:** É alterado ao aprovar uma **Ocorrência** do tipo **Cancelamento - Cancelamento de Frete**



Saiba mais

Para mais informações sobre o *status* **Bloqueado**, consulte a documentação no *link*: [Logística - Linha Protheus - GFE - Desbloqueio de Documento de Carga no SIGAGFE, com origem do ERP Datasul](#)

Para mais informações sobre o *status* **Entregue**, consulte a documentação no *link*: [Logística - Linha Protheus - GFE - Como registrar entrega no Documento de Carga do SIGAGFE](#)

Para mais informações sobre o *status* **Retornado**, consulte a documentação no *link*: [Logística - Linha Protheus - GFE - Documento de Carga com status Retornado](#)

Para mais informações sobre o *status* **Cancelado**, consulte a documentação no *link*: [Logística - Linha Protheus - GFE - Cancelamento de Nota Fiscal de Saída no ERP Datasul e Integração com SIGAGFE](#)

Para mais informações sobre o *status* **Sinistrado**, acesse o *link*: [Logística - Linha Protheus - GFE - Documento de Carga com status Sinistrado](#)