

Logística - Linha Protheus - GFE - Volume por unitizador na integração de NFS do ERP Protheus

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:50 min**

Dúvida

Como considerar os volumes dos unitizadores de carga ao invés do volume dos próprios itens do **Documento de Carga** no **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões.

Solução

Na integração de notas fiscais de saída oriundas do **ERP Protheus**, foi criado o parâmetro **MV_GFEVOLU** que permite que sejam considerados os volumes dos **unitizadores de carga** ao invés do volume dos **próprios itens**. Com esta parametrização ativa, o campo **volume dos itens** serão sobrepostos com o **rateio dos unitizadores**.

Quando parametrizado para tal, o programa passa a considerar o **volume dos itens** como sendo o resultado da **quantidade de volumes de unitizadores da espécie** multiplicado pelo **fator de volume** do **cadastro de unitizadores**.

O **rateio do total de volumes de todos os unitizadores da NF** irá considerar o parâmetro **MV_CRIRAT** para distribuir entre o **volume dos itens**.

Dados para criação do parâmetro:

Parâmetro - **MV_GFEVOLU**

Título Port. - **Volume por Unitizador**

Tipo - **Caractere 1**

Opções - **1=Sim;2=Não**

Owner - **SIGAGFE**

Default - **"2"**

Selecione a **opção 1=Sim** para considerar o volume a partir do cadastro de Unitizadores.

Saiba mais

Para mais informações acesse:

[DLOGGFE-17876 DT Volume por unitizador na integração de NFS do ERP Protheus \(GFEM011\)](#)
[Logística - Linha Protheus - GFE - Cálculo do volume no Item do Documento de Carga - GW8_VOLUME](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Gravação da Quantidade de Volumes no Documento de Carga do SIGAGFE, quando integrado do ERP Protheus](#)