

Master

Test Cases

Test Cases 5

C46: Перехід на головний сайт через лого компанії.

Type	Priority	Estimate	References
Usability	Low	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

Виконано вхід на сторінку веб-ресурсу

Steps

1	Перевірити відображення і розташування лого компанії.	Лого компанії відображається в правому кутку хедеру сторінки веб-ресурсу
2	Натиснути на лого компанії в хедері сторінки веб-ресурсу.	Відбулось перенаправлення на головний сайт компанії (https://www.edu.goit.global/uk)

C47: Переключення між питаннями за допомогою навігаційного меню.

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

Користувач виконав вхід на сторінку веб-ресурсу

Steps

1	Перевірити вигляд кнопок навігаційного меню.	1. Навігаційне меню переміщення між вирішеними питаннями відображається в хедері сторінки по центру. 2. Навігаційне меню складається з трьох кнопок.
---	--	--

		3. Три кнопки навігаційного меню мають вигляд: "стрілка ліворуч", "центральна кнопка з номером поточного питання і через слеш "/" загальна кількість питань", "стрілка праворуч".
2	Натиснути на центральну кнопку в навігаційному меню.	Відкрився випадаючий список із номерами розв'язаних питань.
3	Натиснути на кнопку з номером питання у випадаючому списку.	Відкрилась сторінка з відповідним питанням.
4	Натиснути на стрілку "ліворуч".	Відкривається питання, попереднє від того, яке було відкрите до натискання кнопки "ліворуч".
5	Натиснути на стрілку "праворуч".	Відкривається питання, наступне за тим, яке було відкрите до натискання кнопки "праворуч".

C48: Переключення мови веб-сторінки за допомогою індикатора локалізації

Type	Priority	Estimate	References
Usability	Low	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

Користувач виконав вхід на сторінку веб-ресурсу

Steps

1	Перевірити розташування індикатора локалізації.	1. Індикатор локалізації відображається в лівому куті хедера веб-ресурсу. 2. Індикатор локалізації має вигляд символів "UA RU" 3. Символ "UA" індикатору локалізації підсвічений. 4. Текст сторінки веб-ресурсу відображається українською мовою.
2	Натиснути символ "RU" на індикаторі локалізації.	1. Символ "RU" на індикаторі локалізації стає підсвічений. 2. Символ "UA" не підсвічується.

3. Текст сторінки веб-ресурсу відображається російською мовою.

C49: Розгортання меню редактора коду на всю ширину сторінки.

Type	Priority	Estimate	References
Usability	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

Користувач знаходиться в розділі "Теорія" веб-ресурсу.

Steps

1. Перевірити розташування кнопки "Приховати теорію та завдання".
Кнопка "Приховати теорію та завдання" знаходиться в верхній частині розділу.
2. Натиснути на кнопку "Приховати теорію та завдання".
1. Розділ теорії згорнувся.
2. Вікно редактора розгорнулось на всю ширину сторінки.
3. Кнопка "Приховати теорію та завдання" зменшилась до іконки без тексту.

C50: Приховання/розгортання теоретичної частини кліканням на Заголовок

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

Користувач знаходиться в розділі "Теорія" веб-ресурсу

Steps

1. Перевірити наявність заголовків розділу до теоретичного вмісту.
1. Заголовки розділів присутні.
2. Заголовки розділів мають індивідуальні назви, відповідно до теоретичного вмісту.

2	Натиснути на заголовок розділу.	1. Основна теоретична частина теорії розділу згорнулась. 2. У розділі залишились відображеними формулювання завдання і критерії прийому завдання.
3	Натиснути на заголовок розділу повторно.	Розділ теорії розгорнувся, повернувся у стартовий стан.