

Brugervejledning for IBOS Nodelæser

Grundlæggende principper

IBOS Nodelæser er opbygget som et almindeligt Windows program med brug af de kendte bestanddele: Menulinie, Lister, tastaturgenveje etc.

Men i modsætning til de allerfleste Windows programmer er IBOS Nodelæser designet fra grunden for at optimere anvendeligheden for blinde og svagseende.

IBOS Nodelæser anvender hjælpekomponenter, som i forvejen bruges af de allerfleste blinde og svagsyndede computerbrugere, og forudsætter kun almindelige færdigheder i brug af en PC.

Som input anvender IBOS Nodelæser noder i MusicXml repræsentation. MusicXml er et filformat, som alle seriøse node-programmer (for eksempel Sibelius, Finale og MuseScore) i dag kender og bruger som udvekslingsformat.

IBOS Nodelæser er opbygget over 3 hovedkomponenter, som tilsammen tillader brugeren at åbne og navigere gundt i en MusicXml file. De 3 hoved-komponenter er:

Menulinien:	Bruges til at åbne en MusicXml fil og til at aktivere forskellige udvidede funktioner
Nodelisten:	Hér vises den valgte MusicXml fil i tekst-repræsentation og punktnode-repræsentation. Hvis JAWS kører oplæses desuden tekst-repræsentationen. Og hvis et Braille display er tilsluttet, vises både tekst-repræsentation og punktnode-repræsentation. Endelig er det muligt at få den MusicXml filens indhold afspillet som musik via PC'ens højttalere.
Nodefilteret:	Her kan den viderekomne bruger vælge hvilke dele af MusicXml filen, der afspilles, oplæses samt vises i punkt henholdsvis punktnoder.

Som i andre Windows programmer kan man aktivere Menulinien ved at trykke <ALT> knappen.

Man kan endvidere skifte rundt mellem de 3 hoved-komponenter med <TAB> knappen.

I det følgende gives en mere detaljeret beskrivelse af de 3 hoved-komponenter.

IBOS Nodelæzers hovedkomponenter

MenuLinien

Menulinien består af de følgende undermenuer:

Undermenuer	Funktion	Tastatur genvej
Filer	Åbn MusicXml fil Afslut	Ctrl+O Alt+F4
Rediger	Alle Filtre Filtre Musik Afspilning Tekst visning Braille (punktnode) visning Stemmer Detaljer	Ctrl+A Ctrl+F Ctrl+M Ctrl+T Ctrl+B Ctrl+S Ctrl+D
Vis		
Værktøjer	MuseScore Sibelius Logfil Logfil placering MusicXml fil som rå XML MusicXml fil som fortolket XML	
Arkiver	https://musescore.com/sheetmusic	
Hjælp		

Nogle af funktionerne er selvforklarende, andre behøver lidt forklaring:

Alle punkterne under **"Rediger"** starter en redigering af nodefilter, men de forskellige punkter starter redigeringen forskellige steder i nodefilteret. Se nærmere i afsnittet om Nodefliteret.

Punkterne under **"Værktøjer"** starter forskellige eksterne programmer op med dén MusicXml fil, som for tiden er åben i IBOS Nodelæser. Dette giver stærke muligheder i situationer, hvor brugeren har hjælp af en seende, som kan følge med i det grafiske nodebillede. Denne funktionalitet kræver naturligvis at de relevante programmer er installerede på PC'en.

Punkterne under **"Arkiver"** åbner forskellige arkiver over MusicXml filer, som er frit tilgængelige på Internettet. På dén måde får brugeren af IBOS Nodelæser adgang til enorme mængder af MusicXml filer (af stærkt varierende kvalitet!) Brug af dette punkt vil nok kræve hjælp af en seende, i hvert fald til at hente MusicXml filer hjem og gemme dem lokalt på PC'en.

NodeListen

Nodelisten viser den valgte MusicXml fil i tekst-repræsentation og punktnode-repræsentation.

Man kan manuelt navigere rundt i nodelisten med pil-knapperne, Home-knappen og End-knappen. Når man navigerer rundt vises den valgte linie på Braille displayet samtidig med at den tilhørende tone eller akkord afspilles over PC'ens højttalere. Hvis der til den pågældende node eller akkord er knyttet musikalske notationer som for eksempel dynamik, vises dette også .

Til mange indstuderings-formål kan det være vigtigt få afspillet musikken i tempo. Musikafspilning startes og stoppes ved tryk på mellemrumstasten.

Manuel navigation og musikafspilning kan desuden kontrolleres med følgende taste-kommandoer:

Tast	Værdi	Betydning	Eksempel:
T	n	Afspil i et tempo angivet ved værdien n	"T75" Afspil i 75% af normalt tempo
G	n	Gå til takt n	"G10"
R	n1,n2	Repeter takt n1 til n2	"R10,20" Repeter takt 10 til 20

Hver linie i nodelisten repræsenterer alt, hvad der sker på et givet tidspunkt i musikken, og kan altså sagtens indeholde mere end en enkelt node.

Hvis den valgte MusicXml fil indeholder mange stemmer, som for eksempel en 4-stemmig SATB korsats eller et større orkesterværk, vises alt, hvad der sker samtidig i alle stemmer altså på samme linie i nodelisten.

Dette kan hurtigt blive meget uoverskueligt, ligesom et stort orkesterpartitur meget hurtigt bliver ganske uoverskueligt for en seende musiker!

Heldigvis indeholder IBOS Nodelæser en mulighed for på detaljeret vis at tilvælge og fravælge præcis hvilke stemmer, der skal vises i nodelisten, og i hvilken grad af detaljering.

Dette er formålet med den tredje hoved-komponent: Nodefilteret.

NodeFilteret

Nodefilteret giver brugeren mulighed for at sortere i den enorme mængde af musikalsk information, som typisk er tilgængelig i en MusicXml fil.

Nodefilteret er et almindeligt Windows "Checked TreeView", som benytter følgende taster:

Tast	Funktion
MELLEMRUM	Toggle valgte checkbox
PIL_OP	Gå en linie op
PIL_NED	Gå en linie ned
HØJREPIL	Fold ud
VENSTREPIL	Fold sammen

Ved at manøvrere rundt i Nodefilteret og slå de enkelte indstillinger fra og til kan man i detaljer bestemme, hvad der vises i Nodelisten.

Nodefilteret har 3 indgange på øverste niveau:

Navn	Funktion
Musik afspilning	Hér vælger brugeren, hvilke dele af MusicXml filen, der skal afspilles som musik over PC'ens højttalere.
Tekst visning	Hér vælger brugeren, hvilke dele af MusicXml filen, der skal udskrives på PC'ens skærm som tekst og dermed oplæses og udskrives i punkt på det tilsluttede Braille Display.
Braille (punktnode) visning	Hér vælger brugeren, hvilke dele af MusicXml filen, der skal udskrives på PC'ens skærm i punktnoder og dermed oplæses og udskrives i punktnoder på det tilsluttede Braille Display.

Hvert af de 3 punkter på øverste niveau har de samme opbygning: Først to underpunkter: "Stemmer" og "Detaljer".

Indholdet under "Stemmer" er ens, nemlig en liste over de stemmer, som bruges i MusicXml filen. For en Firrestemmig "SATB" korsats eksemplevis "SOPRANO", "ALTO", "TENOR" og "BASS"

Her er altså mulighed for at styre, hvilke stemmer, der henholdsvis afspilles, oplæses, vises som punkt og vises som punktnoder.

Indholdet under "Detaljer" giver tilsvarende mulighed for at vælge, hvilke detaljer, der vises for de udvalgte stemmer.

Navigationen i Nodefilteret sker ved hjælp af piletasterne. Hver enkel indstilling tændes og slukkes ved med mellemrumstasten.

Desuden kan man slå den samme stemme til eller fra i alle 3 grene af nodefilteret ved hjælp af tastekombinationen <Ctrl>+1 henholdsvis <Ctrl>+0

Som standard er alle stemmer og alle detaljer valgt til visning når en MusicXml fil er indlæst.

Liste over tastaturgenveje:

Listen over tastaturgenveje er ikke endelig og vil blive tilføjet senere.