

Just In Beaver

화면 및 UI 기획서

(강신혁)

문서 이력

날짜	버전	작업자	내용	page
25.12.15	Ver.00	강신혁	화면 및 UI 기획서 작성	13p
25.12.16	Ver.01	강신혁	피드백 받은 내용을 바탕으로 문서 수리	0 ~ 12p
25.12.18	Ver.02	전형찬	기획 의도 및 제약 조건 추가, 재료 UI 추가, 오탈자 변경 (오기입된 내용 수정 갈무리 Z키 → X키)	0~13p
25.12.26	Ver.03	전형찬	탈출 실패 카운트 UI 추가	14p

목차

1. 개요

- 기획의도

2. 메인화면

- 인게임 설정UI
- 사운드

3. 인게임

- 아이템 드랍 및 획득
- 인벤토리 아이템 표기 및 버리기
- 탈출 실패
- 탈출 성공

4. 기타

- 팝업 UI
- NPC강화
- 아웃게임

|화면 해상도

기준 해상도 : 와이드 모니터 화면 비율 16 : 9, FHD (1920×1080)

|기획 의도

마우스 없이 키보드만 이용하여 UI를 조작할 수 있다.

|조건

특정 키를 눌러 UI를 조작하는 것을 ‘**클릭**’이라고 칭한다.

Z키 : 확인(버튼 클릭) , C키 : 취소(뒤로 가기)

클릭 시 UI, 덤스 전환은 화면 프로토타이핑 참고

|폰트

galmuri 11 / galmuri 11 Bold 사용


| 메인화면

새로하기, 이어하기, 게임종료

- 새로하기 클릭 시 인게임 시작
- 이어하기 클릭 시 플레이어의 기록을 불러와 인게임 시작
- 게임종료 클릭 시 게임 종료

버튼

- 크기 : 40
- 간격 : 35



| 인게임 설정UI

일시정지


- 크기 : 64로 지정

선택 메뉴

- 게임재개 : 게임을 다시 플레이
- 옵션 : 사운드 설정을 할수 있음
- 도움말 : 게임 플레이 키 및 도움말
- 게임종료 : 게임을 종료 시킴
- 글꼴 : 굴림
- 크기 : 64로 지정
- 간격 : 33

인게임에서 **esc**를 눌러 일시정지
일시정지UI 설정창 생성 시 플레이 게임은 멈춤

튜토리얼 중이 아닐때, 로딩 화면이 아닐때,
메인 화면이 아닐때 **esc**를 눌러 일시정지



색/아이콘 구분	구분	크기	기능/설명	모델ID
	설정UI 패널	650×630	옵션 선택 버튼을 가지고 있는 UI 패널	

| 사운드

사운드


- 전체음량, BGM, 효과음으로 원하는 사운드 소리를 조절할 수 있다
- 글씨 간격 : 53
- 크기 : 35
- 숫자 간격 : 50
- 크기 : 25

사운드 바 및 크기(숫자)

- 사운드 바에 위에 위치한 아이콘으로 소리조절 가능
- 사운드 바 옆에 숫자에 원하는 숫자를 넣어 소리 조절 가능
- 사운드 바 간격 : 72

숫자를 넣으면 아이콘 위치도 자동으로 변경

환경 설정



색/아이콘 구분	구분	크기	기능/설명	모델ID
	사운드UI 패널	1650×866	옵션 설정 클릭시 나오는 패널 설정에서 플레이어에 맞게 설정	
	사운드 바	1000×10	소리 및 효과음 조절 가능	
	사운드 조절 아이콘	40×40	아이콘을 양옆으로 움직여 소리 크기를 조절할 수 있다	

| 인게임


- 하트
- 하트는 총 3칸이며 체력을 의미
 - AI휴먼에게 피격시 -1
 - -1 시킨 하트는 검은색으로 변경

가방 버튼 재료아이콘

가방에는 인벤토리 게이지가 있으며 게이지가 가득 찰 시 플레이어의 이동 속도 점차 감소

게이지 확인 방법은 가방은 처음에 회색이었다가 무게가 쌓일수록 점차 갈색으로 변경

예시 이미지



게임 배경 이미지



색/아이콘 구분	구분	크기	기능/설명	모델ID
❤️	체력	66×66	인 게임 플레이시 나오는 UI로 피격 시 -1 씩 감소	
🎒	가방 아이콘	135×133	Tab키를 눌러 인벤토리 열기 , 닫기 / 인벤토리의 무게를 시각적으로 확인	

| 아이템 드랍 및 획득

인벤토리

- TAB 입력 시 가방 인벤토리는 아이콘 옆에 생성

인벤토리 재료아이콘

- 획득 재료는 가방에 들어가며 같은 재료라도 한 슬롯에 중첩되지 않는다
- 인벤토리 슬롯은 최대 27개
- 재료칸 사이 간격 :

오브젝트 파괴 시 드랍 재료 아이콘

- 나무, 돌, 쇠, 유리 4종류의 재료 시스템 드랍
- 가능
- 가구의 종류에 따라서 드랍 테이블이 다름

아이템 줍기

- 바닥에 떨어진 아이템 가까이 가면 Z 팝업 생성
- Z키를 눌러 아이템 획득 가능



색/아이콘 구분	구분	크기	기능/설명	모델ID
	재료	88×88	가구 갈무리 시 나오는 아이템	
	인벤토리	440×460	획득 한 재료를 보관 가능	
	인벤토리 재료	66×66	인벤토리에 저장되는 재료 아이콘	

| 인벤토리 아이템 표기 및 버리기

인벤토리 창 생성 시

- 위치는 첫번째 아이템으로 고정이며 그 아이템의
- 플레이어 텍스트는 인벤토리 옆에 자동 생성된다

아이템 플레이어 텍스트


- 이름,무게, 설명글의 글꼴 및 크기는 일정하다
- 크기 : 25


버리기

- 아이템은 버리기 키로 버릴 수 있으며 줍기 키로 다시 먹을수 있음
- 크기 : 10

외곽선 표시

- 현재 선택중인 아이템을 강조 표시한다.



색/아이콘 구분	구분	크기	기능/설명	모델ID
	설명글 패널	500×260	탭 키로 인벤토리창 생성 시 첫번째 칸의 아이템 설명글 자동 생성	
	아이템 표시 창	86×86	설명글에 표시 될 아이템 표시	
	버리기	15×15	어떤 키를 누르면 아이템이 버려지는지 알려주는 아이콘	

| 탈출 실패

게임 오버 글씨

- 크기 : 96


텍스트

- 크기 : 32

확인 버튼

- 크기 : 32
- 확인 버튼 클릭시 비버 집으로 강제 이동

실패 UI 생성시 인게임 일시정지



색/아이콘 구분	구분	크기	기능/설명	모델ID
	게임 오버 판넬	860×460	하트 3개가 다 없어질 경우 UI창 생성	
	버튼 창	266×75	확인 버튼 클릭 시 비버 집으로 이동	

| 탈출 실패

이동 버튼

크기 : 55

탈출 성공

크기 : 40

재료 표시 숫자

크기 : 25

획득재료

크기 : 30



색/아이콘 구분	구분	크기	기능/설명	모델ID
	결과창UI 패널	640×800	탈출 성공 UI 창 테두리	
	결과 표시 창	532×620	탈출 성공 UI 창	
	확인 버튼	300×130	확인 버튼 클릭 시 비버 집으로 이동	
	탈출 성공	230×80	탈출 성공 했다는 창으로 이미지	
	재료 아이콘	50×50	인게임에서 획득한 재료	

I 팝업 UI 목록

비버집

- 출입구 : 다가 갔을 때 팝업. Z키를 눌러 입장
- 상점NPC에 가까워지면 팝업. Z키 눌러 대화하기

인간집

- 탈출구 : 다가 갔을 때 팝업. Z키를 유지하여 탈출
- 갈무리 : 오브젝트에 가까워지면 팝업. X키를 유지하여 갈무리하기
 - 현재 집 업그레이드보다 낮은 단계의 갈무리 오브젝트는 갈무리 불가.
(UI가 팝업되지 않음.)
- 아이템 줍기 : 오브젝트 파괴 후 생성된 아이템에 가까워지면 팝업. Z키를 눌러 아이템 줍기

예시 이미지



| 강화 UI

NPC한테 말을걸면 강화UI 창 생성

이미지

- 어떤 강화인지 알려주는 이미지를 넣는다
- 설명글에 알맞은 이미지 삽입

설명글

- 집 : 집 업그레이드 시 외형 변경
- 힘 : 힘 업그레이드 시 수치 변경 및 인벤토리 무게 확장
- 크기 : 30

버튼 클릭창

- 버튼클릭시 그에 맞는 UI 이동한다
- 크기 : 30

닫기

- 크기 : 30

Z키로 선택 C키로 닫기



색/아이콘 구분	구분	크기	기능/설명	모델ID
	강화선택 패널	1245×760	UI 및 이미지를 담은 판	
	설명이미지	280×280	어떤 강화인지 이미지를 넣어 설명해준다	
	버튼 클릭	260×60	각 이미지에 맞는 버튼이 있으며 클릭시 그에 맞는 UI창으로 이동	

| 재료 UI

비버 집에서 재료가 얼마나 있는지
확인할 수 있는 UI

구성

- 재료 아이콘 | 숫자

설명글

- 우측 상단에 재료 및 보유 수량을 HUD로 표시



I 탈출 실패 카운트 UI

게임 초기화까지 남은 기회가 얼마나 남아있는지 확인할 수 있는 UI

구성

- 포크레인 아이콘, 진행도 아이콘, 비버 집 아이콘

설명글

- 탈출에 실패하면 해당 UI가 생성.
- 탈출에 실패할 때 마다 포크레인이 오른쪽으로 한칸 씩 이동.



화면 중앙 상단에 위치