사후르 키우기 화면 구성

MeMe Games

기본 가이드

- 캔버스의 Reference Resolution은 **1080*2160**임
- 9:18보다 세로로 짧은 경우 레터 박스 처리함
- 더 긴 경우 상단바와 하단바가 아닌 부분이 늘어나서 대응함
- 하단 바의 연출과 처리는 자라나라 머리머리를 참고하면 됨

- 상단 바는 재화들을 보여주며, 해당 화면에서 **필요한 재화만 보여주어야 함**
  추가적으로 옵션과 배속옵션이 상단바 영역에 위치함

- 하단 바는 **강화 / 스킬 / 장비 / 퀴즈**를 보여줌 (확장 여지 있으므로 확장 가능하도록 설계)

메인 전투 화면

- 기본 업그레이드는 기본적으로 열려있음.
- 해당 레벨이 되면 자물쇠로 잠겨있던 부분이 열림
- 사후르 위에 빌보드로 현재 레벨이 몇인지 보여줌
- 메인 전투 상단엔 가이드 퀘스트가 있고,
  양쪽 사이드에는 사이드 컨텐츠가 위치함 (출석부 등)

- 기본 업그레이드
  - 공격력 (Max : 25000)
  - 체력 (Max : 25000)
  - 방어력 (Max : 4000)
  - 회복력 (Max : 4000)
  - 공격 속도 (Max : 4000)
  - 크리티컬 확률 (Max : 4000)
- 슈퍼 업그레이드 (사후르 레벨 5000 이상)
  - 터치 시 공격력 (Max : 2000)
  - 최대 미접속 보너스 시간 (Max : 2000)
  - 골드 획득량 증가 (Max : 2000)
- 울트라 업그레이드 (사후르 레벨 15000 이상)
  - 울트라 공격력 (Max : 6000)
  - 미접속 보너스 획득량 (Max : 2000)
  - 슈퍼 공격 속도 (Max : 2000)
  - 쿨타임 감소 (Max : 2000)
  - 울트라 크리티컬 확률 (Max : 1500)
- 슈퍼울트라 업그레이드 (사후르 레벨 30000 이상)
  - 방패 뚫기 (Max : 10000)
  - 크리티컬 데미지 (Max : 10000)
  - 보스 데미지 (Max : 10000)
  - 울트라 방어력 (Max : 10000)

스킬 화면

- 기본 스킬은 액티브/패시브 각 1개
- 1-10 / 3-10 / 5-10 / 7-10에서 각 스킬 해금

클릭 시 토스트 메시지
"스테이지 7-1에서 잠금 해제됩니다."

슬롯 스펙

처음 얻으면 NEW!
빨간색 E 터치하면 토글, ⇔ 회색 E
슬롯 클릭하면 상세 정보 나옴



장비 화면

- 장비는 지금은 무기 하나지만 무조건 6개 짝을 맞출 것임
- 그냥 6개 만든다고 생각하면 됨
- 강화 시 장착 시 공격력과 보유 효과가 같이 증가함 (재화 : 에메랄드)

슬롯 스펙

처음 얻으면 NEW!
빨간색 E 터치하면 토글, ⇔ 회색 E
슬롯 클릭하면 상세 정보 나옴



퀴즈 화면

이걸 그냥 난이도로 생각하면 됨

- 난이도를 선택함 Easy / Normal / Hard / Super Hard / Hell 등임.
  난이도가 높으면 보상도 높아짐 근데 큰 차이없음 그냥 잼민이들 뭔가 해냈다는 느낌 주기 위해서임
- 입장에 티켓이 필요함 / 리워드 광고 시청 시 최고 기록으로 빠른 완료 가능
- 씬을 바꾸고, 저질 점프맵을 만들고 그 영상을 틂 / 그 위에서 스폰지밥 퀴즈 영상처럼 퀴즈를 함
  퀴즈 망하면 인터스티셜 광고 보고 부활 가능 (타이머 줘야함 / 아래 영상보면 앎)

자막 / TTS
쓰레기 브레인롯 릴스 감성
살려줘야 함