

Universidad Autonoma de Nuevo León

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Tarea 1

Ecuaciones de movimiento

Autores:

Jesús Eduardo Loera Casas 1898887

Cesar Efrén Valladares Rocha 1841555

Vrani Chavez Islas 1990044

25 de febrero de 2021

Índice

Resumen

En este documento nuestro equipo presenta la tarea 2 del curso de mecánica teórica, donde planteamos el problema del oscilador armónico y encontramos sus ecuaciones de movimiento.

1. Problema del oscilador armónico

Encontrar las ecuaciones de movimiento y velocidad respecto al tiempo de un oscilador armónico simple.

Por segunda ley de Newton:

$$F = ma$$

$$-kx = m\ddot{x}$$

Donde tenemos la siguiente igualdad $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, entonces:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

2. Solución

Solución.

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

Observación: $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$ es una ecuación diferencial lineal no homogénea de orden dos con coeficientes constantes.

Identificamos la ecuación característica: $m^2 + \omega_0^2 = 0$ Ahora buscamos despejar para m:

$$m^2 + \omega_0^2 = 0$$

$$m^2 = -\omega_0^2$$

$$\Rightarrow m = 0 \pm \omega_0 i$$

Observación: Hemos obtenido raíces complejas conjugadas.

Identificamos $a=0yb=\omega$, la solución general de la ecuación diferencial es de la forma:

$$x_q(t) = C_1 e^{at} Cos(bt) + C_2 e^{at} Sen(bt)$$

Sustituyendo a y b:

$$x_g(t) = C_1 e^{(0)t} Cos((\omega_0)t) + C_2 e^{(0)t} Sen((\omega_0)t)$$
$$x_g(t) = C_1(1) Cos(\omega_0 t) + C_2(1) Sen(\omega_0 t)$$
$$\Rightarrow x_g(t) = C_1 Cos(\omega_0 t) + C_2 Sen(\omega_0 t)$$

Se suponen las condiciones iniciales $x(t=0)=A, \dot{x}(t=0)=0.$ Aplicando la condición x(t=0)=A:

$$A = C_1 Cos(0) + C_2 Sen(0)$$

$$\Rightarrow C_1 = A$$

Sustituyendo $C_1 = A$ en x(t):

$$x(t) = ACos(\omega_0 t) + C_2 Sen(\omega_0 t)$$

$$\Rightarrow \dot{x}(t) = -A\omega_0 Sen(\omega_0 t) + C_2 \omega_0 Cos(\omega_0 t)$$

Aplicando la condición inicial $\dot{x}(t=0)=0$:

$$0 = -A\omega_0 Sen(0) + C_2\omega_0 Cos(0)$$
$$0 = C_2\omega_0$$
$$\Rightarrow C_2 = 0$$

Sustituyendo $C_2 = 0$ en x(t):

$$x(t) = ACos(\omega_0 t)$$

Se agrega una constante de desfase ϕ a la función x(t) como desplazamiento dentro del ángulo del coseno. Esto con el fin de que la función sea compatible con cualquier sistema oscilatorio con un desfase inicial respecto al punto de equilibrio.

$$\therefore x(t) = ACos(\omega_0 t - \phi)$$

Notemos que dadas las condiciones iniciales, en este caso particular $\phi = 0$. Si se hace uso de la identidad $Sen(x + \frac{\pi}{2}) = Cos(x)$ se puede reescribir x(t) como:

$$x(t) = ASen((\omega_0 t - \phi) + \frac{\pi}{2})$$

$$x(t) = ASen(\omega_0 t - (\phi - \frac{\pi}{2}))$$

$$\therefore x(t) = ASen(\omega_0 t - \delta)$$

donde $\delta = \phi - \frac{\pi}{2}$

3. Ecuaciones de movimiento

Por lo tanto la ecuación del movimiento del oscilador armónico simple es:

•
$$x(t) = C_1 Cos(\omega_0 t) + C_2 Sen(\omega_0 t)$$

Que puede reescribirse como:

•
$$x(t) = ACos(\omega_0 t - \phi)$$

•
$$x(t) = ASen(\omega_0 t - \delta)$$