
Spark Payments – Dash POS mit Fiat-Konversion

Spark Payments bietet ein einfaches Interface, welches zu keiner Zeit Kontrolle über das Guthaben der Nutzer hat, da alle finanziellen Transaktionen durch Uphold durchgeführt werden.




Uphold ist ein US-amerikanisches Finanz-Unternehmen mit Sitz in Charleston, South Carolina, welches weltweit operiert und Nutzern erlaubt digitale Währungen in Euro, Dollar und weitere staatliche Währungen umzutauschen. Das Unternehmen berechnet für diesen Tauschvorgang 1,25%.




Im Folgenden wird Schritt für Schritt erklärt, wie Spark Payments und Uphold eingerichtet werden.

Schritt 1: Uphold-Account erstellen


Zunächst müssen eine E-Mail-Adresse und ein Passwort eingegeben und das Land ausgewählt werden.



Im nächsten Schritt müssen, wenn als Account-Art "business" ausgewählt wurde, der Name des Unternehmens, ein Nutzername und die Steuernummer angegeben werden.




Es wird nun eine Bestätigungsmail an die E-Mail-Adresse versandt, durch die der Account bestätigt werden muss.





2 Schritt: 2-Faktor-Authentifizierung einrichten

Nun muss mit Hilfe eines mobilen Gerätes eine 2-Faktor-Authentifizierung eingerichtet werden. Dazu muss zunächst die Telefonnummer des zweiten Gerätes eingegeben werden.




Nun muss die Authentifizierungsapp Authy installiert werden. Diese wird auch von Seiten wie Facebook oder Snapchat zu Authentifizierungszwecken verwendet.






Authy gibt nun einen Code heraus, welcher auf Uphold eingegeben werden muss, damit die 2-Faktor-Authetifizierung bestätigt werden kann.





Schritt 3: Dash-Adresse des Uphold-Accounts einrichten

Uphold bietet für jede Währung eine Dash-Adresse zur automatischen Konversion. Um die Dash-Adresse für Euro-Konversionen einzurichten muss zunächst die EURO Card ausgewählt werden.




In der oberen Leiste muss nun "Add Funds" \rightarrow "Fund with Cryptocurrency or Utility Token" \rightarrow "Dash (DASH)" ausgewählt werden.






Nun wird eine Dash-Adresse generiert, die im nächsten Schritt in die Spark Payment App kopiert werden muss.



Schritt 4: Spark Payments einrichten


Spark Paymenst kann im Google Play Store gefunden werden, wenn man nach "Spark Payments Dash" sucht. Nach der Installation muss lediglich eine Dash-Adresse und die gewünschte Fiatwährung eingegeben werden:




Schritt 5: Zahlungsvorgang kann nun durchgeführt werden

Wenn ein Kunde seine Rechnung in Dash bezahlen möchte, muss der entsprechende Betrag in der Spark Payments App eingegeben werden. Daraufhin wird ein QR-Code angezeigt, der vom Kunden mit seinem Smartphone eingescannt werden kann.







Der empfangene Betrag wird nun automatisch von Uphold in Euro umgewandelt. Uphold berechnet für diesen Vorgang eine Gebühr von 1,25%.

