


Séquence 5

2. Le serveur WEB

2.1 - Installation de IIS


Comme d'habitude, on ajoute des rôles et fonctionnalités. Mais cette fois ci, nous allons choisir **Serveur Web (IIS)**. Puis Suivant, ensuite Suivant. Pour cocher les fonctionnalités suivantes :




Une fois l'installation terminée, nous passons ensuite à la configuration.

2.2 - Configuration du serveur WEB


Dans Outils > Gestionnaire des services internet (IIS)




Nous aurons une page ce genre :



Créez votre SiteWeb comme suit :




Pour y mettre les informations suivantes :




Pour le nom du site, nous avons plus bas dans ce TP fait la résolution de noms dans notre serveur DNS avec l'enregistrement du type A accompagné un autre de type CNAME qui s'occupe de l'alliance (**www.domain**) . Donc nous allons l'utiliser ici !


Une fois cette partie validée, le système créera automatiquement un fichier nommé **web.config** dans le dossier du serveur. Voici la preuve :



Après avoir validé, voici notre site :




Clique simple pour définir la page d'accueil




Puisque nous utilisons un site qui a pour page d'accueil **index.html**, il faudra donc mettre cette extension en priorité en la faisant monter au premier plan. Cela se fait en sélectionnant le site et cliquer sur **Document par défaut**.


Pour faire monter le fichier **index.html**, il faudra le sélectionner et cliquer sur **Monter** dans la rubrique de droite.




Redémarrer le serveur



Il y a aussi une histoire de droit qu'il faudra gérer sur le dossier du site



Place au test :



On peut aussi accéder au site à partir d'une autre machine lui attribuant l'adresse IP de notre serveur comme DNS.

4 - Le serveur FTP

File Transfert Protocol ou l'acronyme FTP est un protocole de communication destiné au partage de fichiers sur un réseau **TCP/IP**. Il permet, depuis un ordinateur, de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau, ou encore de supprimer, modifier des fichiers sur cet ordinateur. Ce mécanisme de copie est souvent utilisé pour alimenter un site Web hébergé chez un tiers.


FTP utilise deux ports :

- ◆ 21 pour l'établissement de la session
- ◆ 20 pour le transferts de fichiers.


4.1 - Mise en place

Toujours dans Gérer > Ajouter une nouvelle fonctionnalité.


Déroulez le Serveur Web et cocher sur Serveur FTP




Suivant




Outils > Gestionnaire des services internet (IIS)



Nous aurons une fenêtre Comme celle-ci :



Clique-droit sur Sites > Ajouter un site FTP



*Choisir un nom pour le serveur et préciser son répertoire. Dans notre cas, le Dossier s'appelle **Mon_serveurFTP** directement dans le disque C.*

Ajouter un site FTP

Informations sur le site

Nom du site FTP :
Serveur FTP

Répertoire de contenu
Chemin d'accès physique :
C:\Mon_serveurFTP

Précédent Suivant Terminer Annuler

Suivant

Donner l'adresse IP du serveur, son port d'écoute et préciser Pas de SSL

Ajouter un site FTP

Liaison et paramètres SSL

Liaison
Adresse IP : 192.168.0.103 Port : 21
☐ Activer les noms des hôtes virtuels :
Hôte virtuel (exemple : ftp.contoso.com) :

☒ Démarrer automatiquement le site FTP


SSL
☒ Pas de SSL
☐ Autoriser SSL
☐ Exiger SSL
Certificat SSL : Non sélectionné Sélectionner... Afficher...

Précédent Suivant Terminer Annuler

Suivant

Préciser le type d'authentification et leurs droits.

Dans notre cas, nous avons décidé d'autoriser aussi les connexions anonymes .




Terminer


Note : Une fois l'installation et la configuration terminées, il faudra l'arrêter comme suit :



Puis le démarrer à nouveau



Pour faire le test, il faudra mettre du contenu dans le dossiers du serveur.



Place au test

Depuis une tablette aussi connectée dans le réseau :



!