Linux目录与文件的相关操作

- O、常见操作
- 1、目录的切换
- 2、查看目录及文件
- 3、目录的常见操作
- 4、文件的常见操作

0、常见操作

关机命令

Plain Text

shutdown -h now
init 0

重启命令

▼ Plain Text

1 shutdown -r now: 这个命令会立即重启系统。
2 reboot
3 init 6

清除终端屏幕上的内容

Plain Text

1 clear

显示最近执行的命令历史记录

Plain Text

1 history

Ctrl + C: 中断当前运行的命令

Ctrl + D: 退出当前终端会话

Ctrl + Alt + T: 打开新终端窗口。

Ctrl + Shift + T: 在大多数终端中打开新标签页。

1、目录的切换

一般使用("pwd")显示当前所在的目录

比如: 当前目录是在home下面的,与用户名相同的文件夹,可以使用("cd")命令来切换目录;

进入下载目录("cd home/a/下载")这种从给目录开头的一长串路经"叫做绝对路径";

进入图片目录("cd../图片/")".."代表当前路径的上级路径,相对于当前的目录而言的"叫做相对路径",(".")代表当前路径;

如果,想快速切换,上一个所在目录可以("cd - / cd..");

如果,想快速切换,追原始的目录可以("cd --");

2、查看目录及文件

("Is")来查看当前目录下的目录及文件;

("Is --help") 来查看他的详细使用方法;

("Is -I") 查看当前目录下这些目录和文件的详细信息;

("Is -Ih") 以方便阅读的形式显示文件大小;

3、目录的常见操作

("mkdir test") 新建目录, test目录名字;

("mkdir -p test1/test2") 创建多级目录;

("cp -r test1 test") 复制目录,把 test1 复制到 test 里面;

("mv test3 test1") 移动目录,把 test3 移动到 test1 里面;

("mv file1.txt file2.txt file3.txt /目标目录/") 移动多个文件到一个目录;

("rmdir test3") 删除一个空的目录;

("rm -r test") 删除一个非空目录及其内容;

("rm -rf test") 强制删除一个非空目录及其内容;

4、文件的常见操作

("touch 123.txt") 创建文件, 123文件名字;

("cp 123.txt 456.txt") 复制文件, 重命名为456.txt;

("mv 123.txt test") 把123.txt移动到txt目录中;

("rm 123.txt") 删除文件, ("rm *.txt") 以txt结尾的全部删除;