						-		_
1	Name Перевірити заголовки фільтрів	Description Перевірити заголовки фільтрів, а також эміст форми, що відкривається	Pre-conditions Відкрити сайт https://rozetka.com.ua	Steps to reproduce 1. Натиснути на категорію "Побутова техніка" 2. Обрати "Велика побутова техніка" 3. Перевірити затоловки фільтрів	Екресtet result 3 лівого боку секці фільтрів повинні знаходитись маступні заголовин: Продавець Бренд Ціна Доставка Країна-виробник товару Товари з акціями Програма лояльності Новий - 6/в	PASS	Test enviroment Орега - версія 118.0.5461.60 64 біт	Comment
2	Перевірити фільтрацію по продавцю	Перевірити відображення товарів конкретного продавця після здійснення фільтрації	Відкрити сайт https://rozetka.com.ua	1. Натиснути на категорію "Побутова техніка" 2. Обрати "Велика побутова техніка" 3. На лівій панелі-фільтрі поставити чекбокс на продавці "Rozetka" 4. Відкрити першу побутову техніку, відфільтровану за продавцем 5. Перевірити, що продавець товару - "Rozetka"	З лівого боку секції фільтрів під чекбоксом на продавці "Rocetla" повинні з'явитися наступні чекбокси з підкатегоріями: Rozetka EU. Доставка з Європи Інші продавці (обробляє Rozetka) Справа від зображення товару має бути вказаний продавець: "Rozetka"	PASS	Орега - версія 118.0.5461.60 64 біт	
3	Перевірити фільтрацію по бренду	Перевірити відображення товарів конкретного бренду після здійснення фільтрації	Відкрити сайт https://rozetka.com.ua	1. Натиснути на категорію "Побутова техніка" 2. Обрати "Велика побутова техніка" 3. На лівій панелі-фільтрі поставити чекбок сна бренді "Electriolux" 4. Перевірити, що вся побутова техніка на сторінці належить до бренду	Вся побутова техніка на сторінці повинна бути бренду "Electrolux"	PASS	Орега - версія 118.0.5461.60 64 біт	
4	Перевірити фільтрацію по ціні — позитивна перевірка з введенням числових значень	Перевірити відображення товарів певного цінового діапазону після здійснення фільтрації	Відкрити сайт https://rozetka.com.ua	1. Натиснути на категорію "Побутова техніка" 2. Обрати "Велика побутова техніка" 3. На лівій панелі-фільтрі в перше текстове поле (для мінімальтьої ціни) ввести "1" 4. На лівій панелі-фільтрі в друге текстове поле (для максимальної ціни) ввести "1111" 5. Натиснути мнопну "Ок"	Вся побутова техніка на сторінці повинна бути в межах цінового діапазону від 1 до 11111 грн	PASS	Орега - версія 118.0.5461.60 64 біт	
5	Ввести літери в поля фільтрації по ціні	Перевірити помилку при спробі введення літер в поля для фільтрації по ціні	Відкрити сайт https://rozetka.com.ua	1. Натиснути на категорію "Побутова техніка" 2. Обрати "Велика побугова техніка" 3. На лівій панелі-фільтрі в перше текстове поле (для мінімальної ціни) ввести "а" 4. На лівій панелі-фільтрі в друге текстове поле (для максимальної цінк) ввести "за"	Текстові поля повинні підсвітитися червоним Кнопка "ОК" повинна бути задізейблена	PASS	Орега - версія 118.0.5461.60 64 біт	
6	Перевірити фільтрацію по ціні за допомогою слайдеру	Перевірити відображення товарів певного цінового діапазону після здійснення фільтрації	Відкрити сайт https://rozetka.com.ua	1. Натиснути на категорію "Побутова техніка" 2. Обрати "Велика побутова техніка" 3. На лівій панелі-фільтрі змістити першу точку слайдеру "Ціна" (для мінімальної ціни) до значення 35406 4. На лівій панелі-фільтрі змістити другу точку слайдеру "Ціна" (для максимальної ціни) до значення 15932: 5. Натиснути кнопку "ОК"	Вся побутова техніка на сторінці повинна бути в межах цінового діапазону від 35406 до 159322 грн	PASS	Орега - версія 118.0.5461.60 64 біт	
7	Перефірити фільтрацію за категорією "Доставка"	Перевірити відображення товарів з поміткою "Готовий до відправлення" після здійснення фільтрації	Відкрити сайт https://rozetka.com.ua	1. Натиснути на категорію "Побутова техніка" 2. Обрати "Велика побутова техніка" 3. На лівій панелі-фільтрі поставити чекбокс на підкатегорії "Готовий до відправлення" 4. Перевірити, що товари на сторінці з поміткою "Готовий для відправленна"	Вся побутова техніка на сторінці повична містити помінку "Тотовий до відправлення"	PASS	Орега - версія 118.0.5461.60 64 біт	
8	Перевірити фільтрацію за країною-виробником	Перевірити відображення товарів конвретної кравін- виробника після здійснення фільтрації	Відкрити сайт https://rozetka.com.ua	1. Натиснути на категорію "Побутова техніка" 2. Обрати "Велика побутова техніка" 3. На лівій панелі-фільтрі поставити чекбок сна ліцкатегорі "Індів" 4. Відкрити першу побутову техніку, відфільтровану за країною- вироб	В характеристиках товару повинна заначатися країна-виробник - Індія	PASS	Орега - версія 118.0.5461.60 64 біт	
9	Перефірити фільтрацію за категорією "Товари з акціями"	Перевірити відображення акційних товарів після здійснення фільтрації	Відкрити сайт https://rozetka.com.ua	Натиснути на категорію "Побутова техніка" Обрати "Велика побутова техніка" На лівій панелі-фільтрі поставити чекбокс на підкатегорії "Акція"	Вся побутова техніка на сторінці повинна бути акційною - містити закреслену ціну сірого кольору та ціну червоного кольору Або: фото товару в лівому верхньому куті повинно містити слово "Акція"	PASS	Орега - версія 118.0.5461.60 64 біт	
10	Перевірити фільтрацію за програмою лояльності	Перевірити відображення товарів з наявними бонусними програмами після здійснення фільтрації	Відкрити сайт https://rozetka.com.ua	1. Натиснути на категорію "Побутова техніка" 2. Обрати "Велика побутова техніка" 3. На лівій панелі-фільтрі поставити чекбокс на підкатегорії "З бонусами"	У всієї побутової техніки на сторінці під ціною має бути зазначено кількість бонусних гривень	PASS	Орега - версія 118.0.5461.60 64 біт	
11	Перевірити фільтрацію за категорією "Новий - б/в"	Перевірити відображення товарів з поміткою "Відновлений" після здійснення фільтрації	Відкрити сайт https://rozetka.com.ua	1. Натиснути на категорію "Побутова техніка" 2. Обрати "Велика побутова техніка" 3. На лівій панелі-фільтрі поставити чекбокс на підкатегорії "Відновлений"	На фото кожного товару на сторінці у верхньому лівому куті повинно бути написано "Відновлений"	PASS	Орега - версія 118.0.5461.60 64 біт	
12	Перевірити очищення фільтрації	Перевірити кнопку "Очистити всі"	Відкрити сайт https://rozetka.com.ua	1. Натиснути на категорію "Побутова техніка" 2. Обрати "Велика побутова техніка" 3. Атагиснути на чекбокси "Інші продавці", "[с", "Італія" 4. Над панеллю-фільтром повинна з'явитися кнопка "Очистити всі" 5. Натиснути на кнопка "Очистити всі"	На сторінці повинна відобразитися вся побутова техніка	PASS	Орега - версія 118.0.5461.60 64 біт	