対象となるDLLは以下となります。

ModStreamerControlPanel.dll

上記DLLをpluginsフォルダに配置して下さい。

(update_all_plugins.bat を実行しても導入されます)

本Modは、ゲーム内のModパネルを画面に出さず、ブラウザ(サブモニターなど)から設定を切り替える機能を持っています。

ゲーム画面の見た目は、バニラと同じ状態のままです。配信にブラウザを映す必要はありません。

切り替える対象はModConcealRoleの設定です。ModConcealRole.dllも配置して下さい。

使い方

1. ゲームを起動すると、既定のブラウザでコントロールパネルが開きます。
2. チェックボックスを切り替えると、ゲーム内のModパネルと連動して設定が変わります。

操作できる項目

・ゲーム内のModのGUIを表示 : ゲーム内のModパネルの表示/非表示(配信中はOFF)

・Streaming : 配信者モード

・WordWolf : WordWolfモード

・書き直しウィンドウを出さない : インポスターの書き直し確認ウィンドウを出しません

・お題を含む詠唱の警告を出さない : アーティストの詠唱の警告を出さず、そのまま送信します

・詠唱を「*」で隠す : 詠唱の入力欄と、送信後の待機画面の「オーダー内容」を「*」で表示します

　表示だけが変わり、送信される詠唱は入力した通りです。試合結果画面では、詠唱がそのまま見えます。

試合情報

お題が配布された時点で、自分の役職とお題が表示されます。

・アーティスト : お題

・インポスター : 「?」

他のプレイヤーの役職は表示しません。

設定

ゲームフォルダ¥BepInEx¥config¥ModStreamerControlPanel.cfg で変更できます。

・Port : 待ち受けポート(既定 18766)

・Token : アクセス用トークン。初回起動時に自動生成されます。他人に教えないでください

・OpenBrowser : falseにすると、ゲーム起動時にブラウザを自動で開きません

URLは、ゲームフォルダ¥BepInEx¥LogOutput.log の「StreamerControlPanel URL:」の行にも出ます。
ブックマークしておくと、自動で開かなくても使えます。

注意事項

・接続できるのは、このパソコン自身(127.0.0.1)だけです。
・ログファイル(LogOutput.log)には、トークン付きのURLが出ます。ログを他人に渡す時は、その行を消してください。