

ID	Título del caso de prueba	Condición previa	Paso
CASO-1	Desplazamiento del mapa	Abrir la aplicación Urban Routes	1
CASO-2	Zoom del mapa	La aplicación Urban Routes no debe estar abierta	1
			2
			3
CASO-3	No se puede hacer clic en los encabezados del área en el mapa	Abrir la aplicación Urban Routes	1
CASO-4	No se puede hacer clic en los encabezados de la ciudad en el mapa	Abrir la aplicación Urban Routes	1
CASO-5	Se puede seleccionar el campo "Desde"	Abrir la aplicación Urban Routes	1
CASO-6	Se pueden buscar objetos en el campo "Hasta"	Abrir la aplicación Urban Routes	1
		Abrir la aplicación Urban Routes	2
CASO-7	El pin de la dirección aparece después de completar el campo "Desde"	Abrir la aplicación Urban Routes	1
		El campo "Desde" debe estar vacío	2

CASO-8	El pin de la dirección aparece después de completar el campo "Hasta"	Abrir la aplicación Urban Routes	1
		El campo "Hasta" debe estar vacío	2
CASO-9	La dirección se elimina después de borrar el campo "Desde"	Abrir la aplicación Urban Routes. El campo "Desde" debe estar lleno	1
CASO-10	La dirección se elimina después de borrar el campo "Hasta"	Abrir la aplicación Urban Routes. El campo "Hasta" debe estar lleno	1
CASO-11	Se muestran los objetos 3D	Abrir la aplicación Urban Routes	1
CASO-12	El modo de vista de pantalla completa se activa al hacer clic en el botón del modo de vista de pantalla completa	Abrir la aplicación Urban Routes. El modo de vista de pantalla completa no debe estar activado	1
CASO-13	El modo de vista de pantalla completa se desactiva al hacer clic de nuevo en el botón del modo de vista de pantalla completa	Abrir la aplicación Urban Routes. Activar el modo de vista de pantalla completa	1
CASO-14	El modo Relieve se activa al hacer clic en el	Abrir la aplicación Urban Routes	1
		Abrir la aplicación Urban Routes	2

CASO-14	El modo Relieve se activa al hacer clic en el botón del modo Relieve	Abrir la aplicación Urban Routes	3
CASO-15	El modo Satélite se activa al hacer clic en el botón del modo Satélite	Abrir la aplicación Urban Routes	1
		Abrir la aplicación Urban Routes	2
CASO-16	Los edificios se muestran al hacer zoom sobre ellos	Abrir la aplicación Urban Routes	1
CASO-17	Las estaciones de metro se muestran al hacer zoom sobre ellas	Abrir la aplicación Urban Routes	1
CASO-18	Los lugares de interés se muestran al hacer zoom sobre ellos	Abrir la aplicación Urban Routes	1
CASO-19	Los parques se muestran al hacer zoom sobre ellos	Abrir la aplicación Urban Routes	1
CASO-20	La información del objeto se muestra al hacer clic en un objeto	Abrir la aplicación Urban Routes	1

CASO-21	La información del objeto se oculta al hacer clic en la cruz en la vista de información	Abrir la aplicación Urban Routes. Abrir la vista de información	1
			2
			1
			2
CASO-22	El modo Street View se activa cuando el ícono de Street View se arrastra sobre una calle	Abrir la aplicación Urban Routes.El modo Street View no debe estar activado	3
			4
			5
CASO-23	El modo Street View se desactiva al hacer clic en una flecha gris	Abrir la aplicación Urban Routes. Activar el modo Street View	1
CASO-24	La información de la aplicación se muestra al hacer clic en el logotipo de la aplicación	Abrir la aplicación Urban Routes	1

Descripción de los pasos	Resultado esperado	Estado	ID del error
Desplazarse por el mapa hacia arriba y hacia abajo.	El mapa se mueve. Todos los objetos se muestran según el diseño.	Aprobado	
Abrir la aplicación Urban Routes			
Hacer clic en el botón de navegación que se encuentra en la esquina inferior derecha del mapa Hacer clic en el botón "más" (+) en la esquina inferior	El nivel de zoom aumenta en un valor. Todos los objetos se muestran según el diseño.	Aprobado	
Hacer clic en el encabezado de área en el mapa (ejemplo: Hollywood).	No ocurre nada. Los usuarios no pueden interactuar con los encabezados del mapa.	No Aprobado	BG-001
Hacer clic en el encabezado de la ciudad en el mapa (ejemplo: West Hollywood).	No ocurre nada. Los encabezados de la ciudad no se pueden seleccionar.	Aprobado	
Hacer clic en el campo "Desde".	Se selecciona el campo "Desde". El cursor parpadea. El campo de búsqueda está vacío.	Aprobado	
Hacer clic en el campo "Hasta".		No Aprobado	BG-002
Escribir "Subway" (Metro).	Se muestra la lista de estaciones de metro.		
Hacer clic en el campo "Desde".		No Aprobado	BG-003
Ingresar una dirección (ejemplo: East 2nd Street, 601).	El mapa hace zoom sobre el pin de la dirección seleccionada. La vista coincide con la descripción del diseño.		

Hacer clic en el campo "Hasta".	El mapa hace zoom sobre el pin de la dirección seleccionada.	No Aprobado	BG-004
Ingresar una dirección (ejemplo: 1300 1st St).	La vista coincide con la descripción del diseño.		
Hacer clic en la "X" del campo "Desde".	dirección introducida anteriormente se ha eliminado del campo. La marca correspondiente desaparece del mapa. El campo está vacío. La dirección introducida anteriormente se ha eliminado del campo. La marca correspondiente	Aprobado	
Hacer clic en la "X" del campo "Hasta".		Aprobado	
Ampliar el mapa varias veces sobre un objeto 3D (por ejemplo: Los Angeles International Airport LAX).	El objeto se renderiza en 3D.	Aprobado	
Hacer clic en el botón del modo de vista de pantalla completa en la esquina superior derecha.	El modo de vista de pantalla completa se activa y las pestañas del navegador se ocultan. Todos los objetos de la interfaz del mapa están en su lugar. El nivel de zoom no cambia.	Aprobado	
Hacer clic en el botón del modo de vista de pantalla completa en la esquina superior derecha.	El modo de vista de pantalla completa se desactiva y las pestañas del navegador se vuelven a mostrar. Todos los objetos de la interfaz del mapa están en su lugar. El nivel de zoom no cambia.	Aprobado	
Acercar el cursor al botón del modo de mapa en la esquina superior izquierda.			
Acercar el cursor al botón del modo Relieve.	La casilla de verificación se rellena. El mapa se muestra en modo		

muestra en modo
Relieve y coincide con el
diseño.

Hacer clic en el botón del
modo Relieve. Aprobado

Acercar el cursor al botón del
modo Satélite en la esquina
superior izquierda. Aprobado

Hacer clic en el botón Satélite. El mapa muestra el
modo Satélite. La vista
no tiene problemas
notables.

Hacer zoom en un edificio. No Aprobado BG-005
El edificio se muestra
según el diseño.

Hacer zoom en una estación
de metro de Los Ángeles
(ejemplo: Downtown Long
Beach Station). Aprobado
Se muestra el ícono del
metro.

Hacer zoom en un lugar de
interés (ejemplo: Los Angeles
County Museum of Art). Aprobado
Se muestra el ícono del
lugar de interés.

Hacer zoom en un parque de la
ciudad (ejemplo: Vista
Hermosa Natural Park). Aprobado
Se muestra el ícono del
parque.

Hacer clic en un lugar en el
mapa (ejemplo: Dodger
Stadium). Aprobado
La visualización de
información (con
información del lugar)
está abierta. La vista
coincide con el diseño.

Hacer clic en algun lugar del mapa (ejemplo, Dodger Stadium)

La vista de información está cerrada. No hay elementos adicionales en el mapa.

Aprobado

Dar click en la X de la ventana de información

Desplazarse por el mapa hasta el área del Dodger Stadium.

El área del Dodger Stadium se amplía.

Establecer el nivel máximo de zoom.

El nivel de zoom aumenta al máximo.

Presionar el botón de navegación en la parte inferior derecha del mapa y hacer clic en el ícono "menos" (-) en la esquina inferior derecha 5 veces.

El nivel de zoom se reduce en 5 niveles.

Aprobado

Arrastrar el ícono del modo Street View y colócalo en cualquier calle.

El modo Street View se activa.
La imagen se desplaza 360 grados.

Desplázarse sobre la imagen.

Hacer clic en la pequeña flecha gris situada en el rectángulo negro (en la esquina superior izquierda del mapa).

El modo Street View se desactiva.

Aprobado

No Aprobado BG-006

Hacer clic en el logotipo de Urban Routes.

Se muestra la información sobre la aplicación.