

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	1º ASIR - ISO	
	PERMISO DE ARCHIVO SOBRE CARPETA	

Comprobaremos que prevalece el permiso de un archivo sobre el de la carpeta que lo contiene.

Para ello podemos realizar una carpeta denominada 8CARPETA.

En esta carpeta los usuarios del dominio no tienen ningún acceso por lo que ni siquiera la pueden ver.

Dentro de la carpeta podemos poner dos archivos de texto, a uno de ellos le podemos agregar el permiso de lectura y escritura para los usuarios del dominio por lo que podrán leerlo y modificarlo.

El usuario puede acceder al archivo si conoce su ruta UNC aunque la carpeta que lo contiene no le admita en sus permisos. Por ejemplo:

\\DC_XXXX\RECURSOS\8CARPETA\documentolegible.txt

Windows Explorer window showing the file system structure and two property dialog boxes.

File System Structure:

- Archivo
- Máquina
- Ver
- Entrada
- Dispositivos
- Ayuda
- 8CARPETA
- Inicio
- Compartir
- Vista
- Este equipo > Recursos (G:) > Recursos > 8CARPETA

Files in 8CARPETA:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
documentotangible.txt	07/05/2025 14:07	Documento de tex...	0 KB
secreto.txt	07/05/2025 14:08	Documento de tex...	0 KB

Propiedades: 8CARPETA

Nombre de objeto: G:\Recursos\8CARPETA

Nombres de grupos o usuarios:

- SYSTEM
- Administrador
- Administradores (MARQUITOS\Administradores)

Para cambiar los permisos, haga clic en Editar. [Editar...]

Permisos de SYSTEM

Permitir	Denegar
Control total	
Modificar	
Lectura y ejecución	
Mostrar el contenido de la carpeta	
Lectura	
Escritura	

Para especificar permisos especiales o configuraciones avanzadas, haga clic en Opciones avanzadas. [Opciones avanzadas]

[Aceptar] [Cancelar] [Aplicar]

Propiedades: documentotangible.txt

Nombre de objeto: G:\Recursos\8CARPETA\documentotangible

Nombres de grupos o usuarios:

- SYSTEM
- grupodecuatro (MARQUITOS\grupodecuatro)
- Administrador
- Administradores (MARQUITOS\Administradores)

Para cambiar los permisos, haga clic en Editar. [Editar...]

Permisos de grupodecuatro

Permitir	Denegar
Control total	
Modificar	
Lectura y ejecución	
Lectura	
Escritura	
Permisos especiales	

Para especificar permisos especiales o configuraciones avanzadas, haga clic en Opciones avanzadas. [Opciones avanzadas]

[Aceptar] [Cancelar] [Aplicar]