

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	PRÁCTICA
	IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS	
	REPARACIÓN ARCHIVOS WINDOWS	

1. OBJETIVOS

Utilizar las herramientas de autor reparación de Windows.

2. PREVIO AL COMIENZO

Esta práctica consiste en verificar el buen estado de los archivos esenciales del sistema operativo. Ante una deficiencia de rendimiento, un servicio (ejecución de un subprograma del SO) inestable, etc...

El sistema se puede deteriorar con el tiempo por apagados instantáneos, fallos en actualizaciones, instalaciones y desinstalaciones a lo largo del tiempo, etc..

Lo más recomendable y saludable sería una reinstalación limpia.

3. ROMPIENDO EL SO

En nuestra MV de Windows 7 vamos a simular un fallo cambiando el nombre de un archivo.

En c:\Windows\System32 podemos encontrar todo el SO.


Buscamos el archivo: **dot3svc.dll** y lo cambiaremos por **dot3svc.dxx**

Buscar para qué sirve este archivo

3.1 ROMPIENDO dot3svc.dll

No podemos modificar su nombre ya que su propietario es **TrustedInstaller**. Buscar y anotar qué significado tiene esta cuenta.

Para cambiar el nombre es necesario cambiar el propietario del archivo en su ficha de Propiedades – Seguridad - Opciones Avanzadas - Propietario de **TrustedInstaller** al **Administrador** y darnos permisos de **CONTROL TOTAL** al Administrador. Una vez realizada esta operación pegar pantallazo de la ficha seguridad.



Ya podéis cambiar de nombre el archivo: **dot3svc.dll** a **dot3svc.dxx**. Pegar pantallazo del cambio.

dot3svc.dxx	20/11/2010 22:29	Archivo DXX	209 KB
-------------	------------------	-------------	--------


4. REPARACIÓN SFC

Debéis seguir el guion del siguiente link.

https://support.microsoft.com/es-es/topic/use-la-herramienta-comprobador-de-archivos-de-sistema-para-reparar-los-archivos-de-sistema-que-faltan-o-est%C3%A1n-da%C3%B1ados-79aa86cb-ca52-166a-92a3-966e85d4094e#bkmk_cbs_log

(P.D donde dice apartado 3, por error de numeración vuelve a ser el 1.)

Pegar pantallazo de cada paso, y el contenido del fichero .log con la reparación.



```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\Administrador>sfc /scannow

Iniciando examen en el sistema. Este proceso tardará algún tiempo.
Iniciando la fase de comprobación del examen del sistema.
Se completó la comprobación de 100%.

Protección de recursos de Windows encontró archivos dañados y los reparó
correctamente. Para obtener más detalles, consulte CBS.Log
windir\Logs\CBS\CBS.log. Por ejemplo, C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log.

C:\Users\Administrador>
```

5. DISM

Este comando es de vital importancia. Indicar sus principales funciones.

Buscar el comando DISM para una restauración ONLINE del sistema completo.

Sería el DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

DESCRIPCIÓN:

DISM enumera, instala, desinstala, configura y actualiza características y paquetes en imágenes de Windows. Los comandos disponibles dependen de si la imagen se está sirviendo y de si está sin conexión o en ejecución.

COMANDOS WIM:

/Get-MountedWimInfo	- Muestra información acerca de imágenes WIM montadas
/Get-WimInfo	- Muestra información acerca de las imágenes de un archivo WIM.
/Commit-Wim	- Guarda los cambios en una imagen WIM montada.
/Unmount-Wim	- Desmonta una imagen WIM montada.
/Mount-Wim	- Monta una imagen desde un archivo WIM.
/Remount-Wim	- Recupera un directorio de montaje WIM huérfano.
/Cleanup-Wim	- Elimina recursos asociados con imágenes WIM montadas que están dañados.

ESPECIFICACIONES DE IMAGEN:

/Online	- Se destina al sistema operativo en ejecución.
/Image	- Especifica la ruta de acceso al directorio raíz de una imagen de Windows sin conexión.

OPCIONES DE DISM:

/English	- Muestra la salida de la línea de comandos en inglés
/Format	- Especifica el formato de salida del informe.
/WinDir	- Especifica la ruta de acceso al directorio de Windows.
/SysDriveDir	- Especifica la ruta de acceso al archivo cargador de sistemas llamado BootMgr.
/LogPath	- Especifica la ruta de acceso del archivo de registro.
/LogLevel	- Especifica el nivel de salida que se muestra en el registro (1-4).
/NoRestart	- Suprime los reinicios automáticos y pide confirmación del reinicio.
/Quiet	- Suprime todas las salidas excepto los mensajes de error.
/ScratchDir	- Especifica la ruta de acceso al directorio temporal.

Para obtener más información sobre estas opciones de DISM y sus argumentos, especifique una opción justo antes de /?.

Ejemplos:

```
DISM.exe /Mount-Wim /?  
DISM.exe /ScratchDir /?  
DISM.exe /Image:C:\test\offline /?  
DISM.exe /Online /?
```