

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	SO ASIR	
	ESCRITORIO REMOTO INSTALACION REMOTA MANUAL	

0. Objetivo

- Realizar instalaciones manuales de Software remotas utilizando el Escritorio Remoto.

1. PREVIO

Necesitamos previamente tener una carpeta dentro del RECURSO COMPARTIDO RECURSOS. La carpeta la podemos denominar SOFTWARE y sus permisos solamente estarán habilitados con control total para: SYSTEM – ADMINISTRADOR Y GRUPO DE ADMINISTRADORES.


En esta carpeta no pueden tener acceso los usuarios del dominio y así se evitarían accesos incorrectos.


En esta carpeta podemos almacenar los archivos instaladores de las aplicaciones que queramos. Install.exe, etc...

2. INSTALACION REMOTA CLIENTE - SERVIDOR

2.1 DESDE EL CLIENTE - MANUAL

1.- Desde El equipo Cliente con cuenta de administrador del dominio se accede a la carpeta pública del servidor y se debe trasladar el archivo al equipo local para ejecutarlo – instalarlo y posteriormente eliminar el archivo instalador.






2.- Realizar este proceso desde el cliente con la aplicación y pegar un pantallazos de la INSTALACION Y POSTERIORMENTE EJECUCIÓN CON CUENTA DE USUARIO.

3.- Desinstalar la aplicación.


2.2 DESDE EL SERVIDOR HACIA CLIENTE MANUAL




0.- En este caso la instalación se hace con el administrador desde el Controlador de Dominio, como si la máquina cliente estuviera ubicada en “otro edificio”, En remoto.

1.- Desde el servidor siempre que el equipo cliente este encendido, no necesariamente iniciada ninguna cuenta.

2.- Iniciar el acceso al cliente con la herramienta de **Conexión a Escritorio Remoto**.



3.- Iniciar la sesión con cuenta de administrador de dominio.



4.- A partir de este momento realizar la instalación direccionando la **carpeta SOFTWARE** y ejecutando la instalación DEL MISMO MODO COMO SI ESTUVIERAMOS situados frente al cliente, es decir se siguen los pasos del anterior procedimiento.

5.- Mostrar pantallazos del procedimiento para instalar en el cliente el software en remoto estando el administrador en el Servidor.

3. DESINSTALACIÓN REMOTA

5.- Para desinstalarlo, se accede remotamente a Panel de Control – Agregar quitar aplicaciones. Acceder desde el servidor para desinstalar algún programa.

Pantallazos: evidencias.

4. CIERRE – CONCLUSIÓN

Este procedimiento nos ayuda a instalar-desinstalar puntualmente un software de manera manual en un equipo, habría que repetirlo tantas veces como equipos sea necesario.

Para un número elevado de clientes hay otro método mediante la programación de DIRECTIVAS. Procedimiento por el cual se automatizan las instalaciones de software.