

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	PRÁCTICA
	FUNDAMENTOS DE HARDWARE	
	MINITOOL	

ANOTACIÓN: Procurar realizar instantáneas de vuestro equipo que **NO** den lugar a dudas, es decir que demuestren que el equipo es el vuestro personalmente.

NOMBRE DE LA MÁQUINA Y TAMAÑO DE LOS DISCOS DUROS ALEATORIO.

1. OBJETIVOS

- APRENDER A APLICACIÓN DE TERCEROS DE PARTICIONAMIENTO.
- OBTENER UN USB DE LA APLICACIÓN EN LIVE.

2. PROCEDIMIENTO. INSTALACIÓN


Partiremos de la aplicación ya instalada en el equipo REAL o una **Máquina Virtual**.
Recomiendo una Máquina virtual con Windows 7 **con dos discos duros para practicar**. Para pasar la aplicación deberéis tener una carpeta compartida entre el SO anfitrión y el SO HUESPED. //TRANSFERENCIAS.

Al igual que con AOMEI debéis de pegar la carpeta descomprimida en el escritorio y leerlos el archivo de INSTALACIÓN. Antes de arrancar se debe de cambiar un archivo para que sea funcional.

2.1 EDITAR PARTICIONES

Probar en el segundo disco a crear particiones- aleatorio. Redimensionar- fusionar – aleatorio Otras operaciones: mover. Eliminar....

Evidencias





Por favor, especifique el tamaño y la ubicación de la nueva partición.

Etiqueta de la partición:

Crear como: Letra de la unidad:

Sistema de archivos: Tamaño del cluster:

Tamaño y ubicación





10.00 GB (Usado:0.00 MB)

Espacio no asignado antes: GB
 Tamaño de la partición: GB
 Espacio no asignado después: GB
 Partición alineada a:

[? Tutorial de creación de partición](#)



Mover/Redimensionar la partición

Introduzca el nuevo tamaño de la partición y especifique la ubicación de la partición seleccionada.

☒ Usando el Modo de protección de datos mejorado

Tamaño y ubicación





4.60 GB (Usado:65.00 MB)

Espacio no asignado antes: GB
 Tamaño de la partición: GB
 Espacio no asignado después: GB

 Se recomienda hacer copia de los datos antes de mover o redimensionar la partición.

[? Tutorial de cómo mover o redimensionar particiones](#)

Disco 2 (VBOX HARDDISK SATA, MBR, 10.00 GB)

E:Marcos	4.59 GB	80.87 MB	4.52 GB	NTFS	☒ Prima
*:	5.40 GB	0 B	5.40 GB	No asignado	☐ Lógico


Extender partición
✕



Extender partición para "E: Marcos [4.60 GB]"

La característica de Extender partición está hecha para extender con un simple click.

El usuario puede extender la partición especificada tomando espacio libre de otra partición en el mismo disco.

Tomar espacio libre de: F: Raúl [5.40 GB]

¿Cuánto espacio libre desea tomar?

Tamaño mínimo: 0 KB 3.42 GB Tamaño máximo: 4.85 GB

El nuevo tamaño de "E: Marcos [4.60 GB]" será 8.01 GB


El nuevo tamaño de "F: Raúl [5.40 GB]" será 1.99 GB

[? Tutorial de Extender particiones](#)

Aceptar
Cancelar

Disco 2 (VBOX HARDDISK SATA, MBR, 10.00 GB)

E:Marcos	8.01 GB	80.87 MB	7.93 GB	NTFS	☒ Prima
F:Raúl	1.99 GB	38.45 MB	1.95 GB	NTFS	☒ Prima





2.2 RECUPERACIÓN

Esta herramienta contiene software de recuperación. Crear un fichero en una de las particiones HOTA.TXT.

Suprimirlo y eliminarlo de la papelera.

Intentar con la herramienta ir a la partición y recuperar el archivo eliminado





3. CLONAR EL DISCO DE SISTEMA – MIGRAR

Con la aplicación comprobar a crear un medio de arranque externo. ISO para arrancar la máquina con el Software sin tener el SO funcional.

Proceder a clonar migrar el disco de sistema sobre el disco secundario. No es necesario que sean del mismo tamaño ya que se puede reajustar. Una vez terminado el proceso con la máquina apagada desconectaremos el disco original de sistema para iniciar sobre el segundo disco.

NOTA: una vez migrado el disco podéis eliminar las letras de los puntos de montaje de las particiones que deben de ser ocultas, ya que el propio SO les asigna letras y las monta.

Manual de los pasos a seguir.

Tengo que cambiar de disco porque el de 10GB es demasiado pequeño.

Asistente de copia de discos

Elige el disco destino

Elige un disco en el que copiar el contenido del origen.

Escoja un disco destino. Todos los datos del disco origen serán copiados aquí. Durante el copiado, **el contenido del disco destino será borrado.**

Disco 2

MBR

25.00 GB

F:Raúl(NTFS)

10.0 GB (Usado: 0%)

(No asignado)

15.0 GB

Disco	Capacidad	Modelo
Disco 1	50.00 GB	VBOX HARDDISK SATA
Disco 2	25.00 GB	VBOX HARDDISK SATA

?

Aviso

Todos los datos del disco serán destruidos.

¿Está seguro de querer continuar?

Sí

No

?

Tutorial de copia de discos

< Anterior

Siguiente >

Cancelar

6