

Configurar IIS en windows server

Manual practico - Juan Carlos Gómez Lavado

Indice:

1. Instalación del Servidor Web (IIS)
2. Verificación de la Red mediante CMD
3. Comprobación Inicial del Servicio
4. Despliegue del Sitio Web Personalizado
5. Verificación Final






1. Instalación del Servidor Web (IIS)




Para comenzar con la implementación del servidor web, accedemos al Administrador del servidor y seleccionamos la opción de Agregar roles y características.

En el asistente de configuración, seguimos los siguientes pasos:

- Tipo de instalación: Seleccionamos la opción Instalación basada en características o en roles.
- Selección de servidor: Elegimos el servidor de destino correspondiente del grupo de servidores.
- Roles de servidor: Marcamos el rol de Servidor web (IIS) y procedemos con la instalación dejando las características que vienen por defecto.

Tras confirmar las opciones, el asistente iniciará el proceso hasta mostrar el mensaje de Instalación correcta.





2. Verificación de la Red mediante CMD

A través de la consola de comandos (CMD) del servidor, ejecutamos el comando ipconfig para verificar la configuración actual de los adaptadores de red, la cual servirá como puerta de enlace para los equipos cliente.

La configuración de los adaptadores muestra los siguientes datos:

Adaptador de Ethernet LAN:

Dirección IPv4: 192.168.10.100

Máscara de subred: 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada: 192.168.10.1

Adaptador de Ethernet WAN:

Sufijo DNS específico para la conexión: donosocortes

Dirección IPv4: 192.168.1.240

Máscara de subred: 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1

```
C:\Users\Administrador>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet LAN:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::21ef:df9f:4feb:6efb%9
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.100
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.1


Adaptador de Ethernet WAN:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : donosocortes
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::18d5:7a73:3536:6cf8%15
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.240
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```

3. Comprobación Inicial del Servicio

Una vez instalado el rol, realizamos una primera comprobación desde la máquina cliente (Windows 10).

Al introducir la IP del servidor en el navegador, visualizamos la pantalla de bienvenida de Internet Information Services (IIS), lo que nos confirma que el servicio web está corriendo y el puerto 80 responde correctamente. (En las capturas de pantalla se aprecia el acceso a través de la dirección 192.168.1.240).




4. Despliegue del Sitio Web Personalizado

Para alojar nuestro sitio web personalizado, nos dirigimos a la ruta de acceso física por defecto de IIS:

C:\inetpub\wwwroot

En este directorio, reemplazamos o añadimos los archivos de nuestro proyecto. La estructura de archivos y carpetas dentro de wwwroot queda de la siguiente manera:

Audio (Carpeta de archivos)
CSS (Carpeta de archivos)
HTML (Carpeta de archivos)
Imagenes (Carpeta de archivos)
JavaScript (Carpeta de archivos)
Video (Carpeta de archivos)
index.html (Archivo de inicio del sitio web)



5. Verificación Final

Finalmente, al introducir nuestra dirección IP tanto en el navegador de Windows Server como en el de Windows 10, podemos comprobar que el servidor carga correctamente nuestra página personalizada con el título "Ejercicios 1º Trimestre".

