Proyecto Unity - Comic Extendido - Sinapsis WOW

Este proyecto de Unity ha sido creado en la versión **2022.3.20f1** y utiliza el **Unity Test Framework** para realizar pruebas unitarias en **Play Mode**.

Requisitos del Proyecto

Antes de comenzar, asegúrate de tener instalados los siguientes requisitos:

- Unity Hub (última versión)
- Unity Editor 2022.3.20f1
- Git (opcional, si trabajas con control de versiones)

Instrucciones para Ejecutar el Proyecto

1. Descargar e Instalar Unity

- 1. Descarga e instala Unity Hub desde aquí.
- 2. Dentro de Unity Hub, instala la versión 2022.3.20f1 del editor de Unity:
 - Abre Unity Hub.
 - Ve a la pestaña **Installs**.
 - Haz clic en Install Editor y selecciona la versión 2022.3.20f1.

2. Abrir el Proyecto

- 1. Abre Unity Hub.
- 2. Haz clic en Add para agregar el proyecto de Unity.
- Navega a la carpeta donde has descargado/clonado el proyecto y selecciónala.
- 4. Una vez cargado, haz clic en **Open** para abrir el proyecto.

3. Ejecutar el Proyecto

- 1. Una vez abierto el proyecto en Unity, puedes ejecutar el juego presionando el botón **Play** en la parte superior del editor.
- 2. Si el juego tiene varias escenas, asegúrate de establecer la escena correcta como **Scene Principal**:
 - Navega a la ventana **Project**.
 - Abre la carpeta **Assets** > **Scenes** y selecciona la escena principal.
 - Haz clic derecho sobre la escena y selecciona Set as Active Scene.

Ejecución de Pruebas en Play Mode

El proyecto incluye pruebas automatizadas en **Play Mode** que verifican el comportamiento de varias funciones, como la carga de escenas y la interacción del usuario.

1. Abrir el Test Runner

- 1. Abre Test Runner desde Window > General > Test Runner.
- 2. Selecciona la pestaña Play Mode en la parte superior.

2. Ejecutar las Pruebas en Play Mode

- 1. Haz clic en Run All para ejecutar todas las pruebas en Play Mode.
- 2. El **Test Runner** ejecutará las pruebas relacionadas con la carga de escenas y otros elementos que requieren la simulación en tiempo real.

Pruebas en Play Mode

• Pruebas del SceneLoader: Validan el progreso de la carga de escenas asíncrona y aseguran que las escenas se carguen correctamente en tiempo real.

Problemas Comunes con las Pruebas

- Escena No Encontrada: Si se produce un error al intentar cargar una escena, asegúrate de que la escena esté incluida en la lista de escenas dentro de Build Settings:
 - Ve a File > Build Settings.
 - Arrastra la escena correspondiente a la lista de Scenes in Build.

Contribuir al Proyecto

Si deseas contribuir al proyecto, sigue los siguientes pasos:

- 1. Haz un **fork** de este repositorio.
- 2. Crea una nueva rama para tu característica o corrección de errores: git checkout -b feature/nueva-característica.
- 3. Haz los cambios necesarios y verifica que todas las pruebas pasen.
- 4. Crea un pull request para revisión.