

Manuais de procedimentos complementares

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de procedimentos complementares](#) / [Manuais complementares de comissão](#) / [Manual da comissão fracionada](#)

Manual da comissão fracionada

Neste manual será explicado como funciona o processo de comissão fracionada no Sistema Control.

1. Configurações iniciais

Para utilizar comissão fracionada, será necessário configurar o sistema para fazer esse cálculo. Para isso, o operador deverá acessar o menu **Utilitários > Configurações > Configurações do Sistema**:



Acesse a guia **Vendas** e marque a configuração "Comissão sobre o valor fracionado (serviços)" e "Dividir valor também entre os itens". Em seguida pressione OK para salvar a alteração:

Configurações do Sistema

Configurações gerais

Solicitar transportadora: ☐ Sim ☒ Não	☐ Controle por comanda(cartão)
Solicitar operador no fechamento: ☐ Sim ☒ Não	☐ Sempre imprimir localização
Pedido automático de compra: ☐ Sim ☒ Não	☐ Obriga observação na impressão da venda?
☐ Usar configuração para serviços automotivos	☐ Imprimir pedido de venda no fechamento da venda?
☐ Utilizar tipo de procedimento na venda?	☐ Imprimir venda sem faturar
☐ Utilizar informações para entrega	☐ Solicita visualizar parcelas em atraso?
☐ Utiliza remessa de venda fora?	☐ Utiliza fardo no pedido de venda?
☐ Usar dados de garantia	☐ Permitir alterar data do pedido
☐ Usar venda em consignação	☐ Quitar com várias espécies
☐ Incluir consignados nos totais de venda	☐ Quitar parcela no fechamento da venda?
☐ Usar tabela de preço	☐ Permite fechar janela da venda sem fechar ou cancelar?
Tabela de preço padrão: 🔍 ...	☐ Não sugerir vendedor no cabeçalho da venda?
Enviar os pedidos para o PDV (Frente de caixa) automaticamente:	☐ Usar entrega futura
Código do cliente venda ao consumidor: 🔍 ...	Indicar descrição do item:
☐ Solicitar dados para emissão de NFe para pedidos processados em sequência de lote?	☐ Somar a quantia de itens do tipo Composição/modelo

Informações do indicador de presença

Sempre solicitar: ☒ Sim ☐ Não

Indicador de presença:

Inclusão de itens

Em casos de repetir itens na venda, solicitar agrupamento na quantidade?

☐ Procura produtos na tabela de preço quando for vender?	☐ Manter vendedor 1º item
☐ Utiliza dados da tabela promocional na descrição dos itens?	☐ Usa observações do item na venda?
☐ Bloqueia lançamento de itens normais e entrega futura no mesmo pedido de venda	☐ Considerar custo da mercadoria no cálculo de lucratividade?

Descontos

Permitir descontos no preço de venda até (%): Padrão desc./acréc. no item OS/Venda/Reserva?

Limite permitido com senha de usuário até (%):

Observação: Acima do percentual com senha, somente o Administrador poderá conceder o desconto

Comissões e Faturamento

☐ Bloqueia venda no faturamento?	☒ Usa comissão no faturamento?
☐ Ratear frete sobre as parcelas	☒ Comissão sobre o valor fracionado(servicos)?
☐ Centavos na primeira parcela	☐ Dividir valor também entre os itens?

Ao iniciar a venda e fazer a inclusão do primeiro item, quando chegar na hora de confirmar a inclusão, o sistema vai abrir a tela para efetuar o fracionamento da comissão. Seque exemplo:

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=9816

Nesse caso basta informar o código do vendedor e definir o percentual de comissão do item que está sendo lançado. Isso deverá ser feito item a item que será lançado na venda.

Distribuição de valores por vendedor

Saldos

Total: 100,00

Vendedor: 1

Percentual: 10,00

Valor: 0,0000

Saldo: 90,00

Formas de Pagamento

Vendedor	Valor
ADMINISTRADOR	10,0000

OK

Excluir

Fechar

Obs: caso necessário poderá haver a distribuição em percentual para mais do que um vendedor.

Manual atualizado á partir da versão 1.25.0.0

Última atualização: quinta, 27 fev 2025, 10:31

◀ Manual das formas de aplicar comissão por usuário

Seguir para...

Manual de como dar entrada em nota de produtor rural com emissão de contra nota ▶