

Manuais sobre conversão de banco de dados

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais sobre conversão de banco de dados](#) / / [Manual de como realizar a troca de servidor](#)

Manual de como realizar a troca de servidor

O primeiro passo será realizar o backup. Para fazer o backup da base, será necessário que o usuário acesse a opção "Preparar Cópia de segurança" na área de trabalho ou então na pasta Arpa.



Após realizar o backup, será necessário abrir o Sistema Control e acessar o menu **Ajuda > Dados do registro/licenças**:



A tela de licenças do sistema será aberta:

Licenças do Sistema

Serial:

Adicionar

Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
	RETAGUARDA	12/02/2023	18	2	1	1
	FRENTE DE CAIXA	12/02/2023	18	1	1	0
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	12/02/2023	18	1	0	1

Validar Sistema

Limpar Seriais

Desativar Terminal

Fechar

O operador deverá pressionar o botão "Desativar Terminal":

Licenças do Sistema

Serial:

Adicionar

Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
	RETAGUARDA	12/02/2023	18	2	1	1
	FRENTE DE CAIXA	12/02/2023	18	1	1	0
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	12/02/2023	18	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	12/02/2023	18	1	0	1

Validar Sistema

Limpar Seriais

Desativar Terminal

Fechar


Ao pressionar sobre o botão será aberta a seguinte tela:

Gerenciamento de Licenças				
Série	Nome do Computador	Número HD	Tipo Sistema	Ativo
	MANUAIS		RESTAURANTE	SIM
	MANUAIS		RETAGUARDA	SIM
	MANUAIS		FRENTE DE CAIXA	SIM


Desativar Terminal

(ESC) Fechar


Em seguida, o operador deverá abrir o Executar através da tecla de atalho Windows + R, e digitar "cmd":



Será aberta a seguinte janela:



Nesta tela, o usuário deverá digitar "vol" e pressionar enter:



Ao pressionar enter, será apresentado o número do HD ao usuário. Ao localizar o número, o operador poderá desativar o terminal correto na tela do Gerenciamento de licenças.

Gerenciamento de Licenças


Série	Nome do Computador	Número HD	Tipo Sistema	Ativo
	MANUAIS		RESTAURANTE	SIM
▶	MANUAIS		RETAGUARDA	SIM
	MANUAIS		FRENTE DE CAIXA	SIM

Desativar Terminal


(ESC) Fechar

Após desativar, realize o backup novamente.


Em seguida, o usuário deverá pressionar a tecla de atalho "Windows + R" para abrir o "Executar", ou através do painel de controle:




Ao abrir o Executar, digite "services.msc":




Em seguida, pressione Enter e a tela de serviços será aberta:



O operador deverá localizar o serviço "pgsql-9.6":



Após localizar, será necessário parar o serviço:



Ao parar o serviço, o operador deverá realizar uma cópia da pasta data, o ideal é salvar essa cópia em um Pen drive ou em um HD externo. Em seguida, reinstale o sistema, restaurando o backup que foi realizado após desativar o terminal.

Última atualização: quarta, 25 jan 2023, 16:29

◀ Manual de como realizar o teste para verificar se o registro está chegando na Arpa

Seguir para...

Arpa Sistemas de Informática Ltda.