

Manuais sobre conversão de banco de dados

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais sobre conversão de banco de dados](#) / / [Manual de conversão de banco de dados MongoDB](#)


Manual de conversão de banco de dados MongoDB

Este manual tem como objetivo detalhar a instalação do banco de dados MongoDB e realizar a conversão do sistema Gerencial G6.

1.0 Download

Primeiramente é necessário realizar o download do baco de dados no seguinte link: <https://www.mongodb.com/try/download/community>




Em seguida, a tela abaixo será aberta.



Na tela demonstrada acima, é necessário inserir algumas informações, como por exemplo a versão que deseja baixar. Logo em seguida, basta pressionar o botão "Download" e aguardar a finalização.

2.0 Instalação

Para realizar a instalação é necessário apenas pressionar o botão "Next" até finalizar, conforme exemplifica imagens abaixo. Vale ressaltar, que para poder instalar é necessário ter uma máquina 64 bits, pois o banco de dados instala apenas em sistemas operacionais 64 bits.



MongoDB 4.0.2 2008R2Plus SSL (64 bit) Service Customization

Service Configuration

Specify optional settings to configure MongoDB as a service.

☒ Install MongoDB as a Service

☒ Run service as Network Service user

☐ Run service as a local or domain user:

Account Domain:

Account Name:

Account Password:

Service Name:

Data Directory:

Log Directory:

< Back

Next >

Cancel

MongoDB Compass

Install MongoDB Compass

MongoDB Compass is the official graphical user interface for MongoDB.

By checking below this installer will automatically download and install the latest version of MongoDB Compass on this machine. You can learn more about MongoDB Compass here: <https://www.mongodb.com/products/comp>

☒ Install MongoDB Compass

Back

Next

Cancel

MongoDB 4.0.2 2008R2Plus SSL (64 bit) Setup

Ready to install MongoDB 4.0.2 2008R2Plus SSL (64 bit)

Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.


Back

Install


Cancel

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=8

3/9



O Mongo será instalado como um serviço. É necessário ter atenção na versão do Mongo que está sendo instalada, pois as versões anteriores a 4.0, não criam o serviço, sendo necessário a criação do mesmo manualmente pelo usuário.



Próximo passo é restaurar os arquivos do banco de dados do sistema G6. Para isso é necessário primeiramente criar a base. O operador deverá acessar o CMD (menu iniciar > CMD), e logo após logar na pasta do mongo.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 10.0.17134.285]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Operador>cd\

C:\>cd "Program Files\MongoDB\Server\4.0\bin"
```

Para acessar o banco de dados é utilizado o seguinte comando: C:\Program Files\MongoDB\Server\4.0\bin>mongo

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 10.0.17134.285]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Operador>cd\

C:\>cd "Program Files\MongoDB\Server\4.0\bin"

C:\Program Files\MongoDB\Server\4.0\bin>mongo
```

Após logar no banco é utilizado o comando use <nome da base > para criar a base.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - mongo

C:\Users\Operador>cd\

C:\>cd "Program Files\MongoDB\Server\4.0\bin"

C:\Program Files\MongoDB\Server\4.0\bin>mongo
MongoDB shell version v4.0.2
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
MongoDB server version: 4.0.2
Server has startup warnings:
2018-09-20T11:59:14.510+0000 I CONTROL [initandlisten]
2018-09-20T11:59:14.510+0000 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.
2018-09-20T11:59:14.510+0000 I CONTROL [initandlisten] **           Read and write access to data and configuration is u
nrestricted.
2018-09-20T11:59:14.510+0000 I CONTROL [initandlisten]
---
Enable MongoDB's free cloud-based monitoring service, which will then receive and display
metrics about your deployment (disk utilization, CPU, operation statistics, etc).

The monitoring data will be available on a MongoDB website with a unique URL accessible to you
and anyone you share the URL with. MongoDB may use this information to make product
improvements and to suggest MongoDB products and deployment options to you.

To enable free monitoring, run the following command: db.enableFreeMonitoring()
To permanently disable this reminder, run the following command: db.disableFreeMonitoring()
---

> use g6
switched to db g6
>
```

Em seguida o operador deverá digitar o comando *exit* para sair do acesso ao banco de dados.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\>cd "Program Files\MongoDB\Server\4.0\bin"

C:\Program Files\MongoDB\Server\4.0\bin>mongo
MongoDB shell version v4.0.2
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
MongoDB server version: 4.0.2
Server has startup warnings:
2018-09-20T11:59:14.510+0000 I CONTROL [initandlisten]
2018-09-20T11:59:14.510+0000 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.
2018-09-20T11:59:14.510+0000 I CONTROL [initandlisten] **           Read and write access to data and configuration is u
nrestricted.
2018-09-20T11:59:14.510+0000 I CONTROL [initandlisten]
---
Enable MongoDB's free cloud-based monitoring service, which will then receive and display
metrics about your deployment (disk utilization, CPU, operation statistics, etc).


The monitoring data will be available on a MongoDB website with a unique URL accessible to you
and anyone you share the URL with. MongoDB may use this information to make product
improvements and to suggest MongoDB products and deployment options to you.

To enable free monitoring, run the following command: db.enableFreeMonitoring()
To permanently disable this reminder, run the following command: db.disableFreeMonitoring()
---


> use g6
switched to db g6
> exit
bye

C:\Program Files\MongoDB\Server\4.0\bin>
```

No próximo passo será feita a restauração da base. Para isso é importante total atenção do operador em como está a extensão dos arquivos. Lembrando que para poder importar devem estar na extensão *.bson* e *.json*.



Logo após será utilizado o comando mongorestore -d <nome da base> <caminho dos dados> para importar as collections.



Na imagem abaixo será vista a a progressão da importação das collections no banco de dados.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - mongorestore -d g6_2 C:\Rui\DigisatServer20180417_172603
> exit
bye

C:\Program Files\MongoDB\Server\4.0\bin>mongorestore -d g6_2 C:\Rui\DigisatServer20180417_172603
2018-09-20T12:08:57.476+0000 the --db and --collection args should only be used when restoring from a BSON file. Other
r uses are deprecated and will not exist in the future; use --nsInclude instead
2018-09-20T12:08:57.517+0000 building a list of collections to restore from C:\Rui\DigisatServer20180417_172603 dir
2018-09-20T12:08:57.523+0000 reading metadata for g6_2.Movimentacoes from C:\Rui\DigisatServer20180417_172603\Movimen
tacoes.metadata.json
2018-09-20T12:08:57.524+0000 reading metadata for g6_2.RegistrosPafEcf from C:\Rui\DigisatServer20180417_172603\Regis
trosPafEcf.metadata.json
2018-09-20T12:08:57.525+0000 reading metadata for g6_2.Recebimentos from C:\Rui\DigisatServer20180417_172603\Recebime
ntos.metadata.json
2018-09-20T12:08:57.555+0000 restoring g6_2.Recebimentos from C:\Rui\DigisatServer20180417_172603\Recebimentos.bson
2018-09-20T12:08:58.542+0000 restoring g6_2.Movimentacoes from C:\Rui\DigisatServer20180417_172603\Movimentacoes.bson
2018-09-20T12:08:58.572+0000 restoring g6_2.RegistrosPafEcf from C:\Rui\DigisatServer20180417_172603\RegistrosPafEcf.
bson
2018-09-20T12:08:58.615+0000 reading metadata for g6_2.MovimentosConta from C:\Rui\DigisatServer20180417_172603\Movim
entosConta.metadata.json
2018-09-20T12:08:58.637+0000 restoring g6_2.MovimentosConta from C:\Rui\DigisatServer20180417_172603\MovimentosConta.
bson
2018-09-20T12:08:59.515+0000 [#####.....] g6_2.Recebimentos 77.8MB/109MB (71.4%)
2018-09-20T12:08:59.531+0000 [.....] g6_2.Movimentacoes 48.2MB/1.30GB (3.6%)
2018-09-20T12:08:59.532+0000 [#.....] g6_2.RegistrosPafEcf 10.6MB/203MB (5.2%)
2018-09-20T12:08:59.608+0000 [#####.....] g6_2.MovimentosConta 10.9MB/40.3MB (27.1%)
2018-09-20T12:08:59.609+0000
2018-09-20T12:09:00.618+0000 [#####.....] g6_2.Recebimentos 109MB/109MB (100.0%)
2018-09-20T12:09:00.626+0000 restoring indexes for collection g6_2.Recebimentos from metadata

```

3.0 Conversão dos dados

Para realizar a conversão deve-se preencher os dados da base de origem. No exemplo abaixo, serão preenchidos os dados necessários para realizar a conversão:

3.1 Ip Origem: deve-se informar o IP da máquina onde está o banco de dados instalado. É sugerido realizar a conversão na mesma máquina onde o banco de dados Mongo está instalado;

3.2 Base Origem: nome da base que foi criada no banco de dados Mongo;

3.3 Usuário: pode ficar em branco pois o banco de dados Mongo não utiliza o usuário;

3.4 Porta: a porta de conexão do banco de dados Mongo é a 27017 por padrão;

3.5 Senha: pode ficar em branco pois o banco de dados não utiliza.

Conversor Arpa Sistemas - Versão

Informações de Conexão

Sistema: Sistema Digisat G6 (MongoDb)

Informe a pasta com os arquivos .DBF : (Somente local)

IP Origem : 127.0.0.1 IP Destino: 127.0.0.1

Base Origem : g6 Base Destino : converte

Usuário : Usuário : postgres

Porta: 27017 Senha : Porta : 5432

Senha : Gerar SQL de Envio

Informações à Serem Convertidas

☒ Vendedores ☐ Base Mesclada

☐ Transportadores

☐ Gerar Código

☒ Fornecedores

☐ Gerar Código

☒ Clientes

☒ Converter Atividade ☒ Converter Dados do Conjuge

☒ Converter Dados Financeiros ☐ Gerar Código do Cliente

☒ Converter Local de Trabalho

☒ Produtos

☒ Gerar Códigos ☐ Zerar Estoque negativo

☒ Converter Grupos ☒ Tabelas de Preço

☐ Zerar Quantidades ☐ Zerar Preços

☐ Converter Grades

0% 0%

Perceba que o "edit" onde geralmente é informado o caminho dos arquivos fica desabilitado, isso por que para esse banco não é utilizado essa opção. Logo após isso o operador pode pressionar sobre o botão "converter" que a conversão será efetuada.

◀ Manual de conversão de banco de dados MySQL

Seguir para...

Manual de conversão de Arpa para Arpa ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.